



Université Joseph FOURIER
UFR de Mécanique
Génie Civil et Infrastructures

L2

AutoCAD 2008 2D

D. RICOTIER
O. GAGLIARDINI

Septembre 2008

SOMMAIRE

1. GÉNÉRALITÉS.....	3
1.1. LES PRINCIPES DE BASE DE LA DAO	3
1.2. LE CLAVIER	3
1.3. LA SOURIS DU DROITIER (Cf. FIGURE 1)	3
1.4. L'ÉCRAN AutoCAD (Cf. FIGURE 2).....	4
1.5. LES BARRES D'OUTILS	5
1.6. FIGURE 5)	6
1.7. LES COMMANDES	6
1.8. LES PARAMÈTRES DES COMMANDES	7
1.9. VALEUR PAR DÉFAUT	8
1.10. L'AIDE EN LIGNE	8
1.11. VARIABLES SYSTÈME	9
1.12. LES MENUS CONTEXTUELS	9
2. LE DESSIN.....	11
2.1. REPERAGE DU POINT	11
2.2. ACCROCHAGE AUX OBJETS	14
2.3. MODE ORTHO ET REPERAGE POLAIRE	16
2.4. GRILLE ET RESOL	16
3. LES PRINCIPAUX OBJETS GRAPHIQUES	17
3.1. LA LIGNE	17
3.2. LE CERCLE.....	17
3.3. L'ARC.....	17
3.4. LE RECTANGLE.....	19
3.5. LE POLYGONE	20
3.6. LA DROITE	20
3.7. LA POLYLIGNE	21
3.8. L'ELLIPSE	22
3.9. LE NUAGE DE RÉVISION	23
4. GESTION DES OBJETS GRAPHIQUES.....	24
4.1. SÉLECTION DES OBJETS.....	24
4.2. BARRE D'OUTILS MODIFICATION	26
5. GESTION DE L'AFFICHAGE	35
5.1. LES MENUS POP ET BARRES D'OUTILS.....	35
5.2. REDESSINER.....	35
5.3. RÉGÉNÉRER	35
5.4. ZOOM	35
5.5. PANORAMIQUE.....	35
6. LES RENSEIGNEMENTS	36
6.1. BARRE D'OUTILS RENSEIGNEMENTS	36
6.2. CALCULATRICE CALC RAPIDE	38
7. LES TEXTES	39
7.1. STYLES DE TEXTES	39
7.2. NOTION D'ANNOTATION	39
7.3. TEXTES EN LIGNES	40
7.4. TEXTES EN PARAGRAPHES, MULTITEXTES.....	42
8. LES HACHURES.....	46
8.1. CRÉATION DES HACHURES	46
8.2. OPTION AVANCÉE.....	48
8.3. GRADIENT	48
8.4. MODIFIER DES HACHURES EXISTANTES	49
8.5. REMARQUES	49

9. LES PROPRIETES DES OBJETS	51
9.1. LA COULEUR	51
9.2. LE TYPE DE LIGNE	52
9.3. L'ÉPAISSEUR.....	52
9.4. LE CALQUE	53
10. LES BLOCS ET ÉLÉMENTS DE BIBLIOTHÈQUE.....	56
10.1. LES BLOCS	56
10.2. ÉLÉMENT DE BIBLIOTHÈQUE : LE WBLOC	58
11. COMPLÉMENTS	62
11.1. MODIFICATION D'UNE POLYLIGNE	62
11.2. OBJET REGION.....	62
11.3. ALIGNER DES OBJETS SUR D'AUTRES	63
11.4. AUTO ÉDITION.....	63
11.5. LES TABLEAUX.....	64
12. PRÉSENTATION DES DESSINS	69
12.1. INTRODUCTION	69
12.2. PRÉSENTATIONS DE L'ESPACE PAPIER	70
12.3. ANNOTATIONS DANS LA PRÉSENTATION	74
12.4. TRAÇAGE DE LA PRÉSENTATION	75
12.5. GESTION DES CALQUES PAR FENÊTRE	76
13. LA COTATION.....	77
13.1. LES MENUS	77
13.2. LES COMMANDES DE LA COTATION	78
13.3. STYLE DE COTATION.....	79
13.4. ONGLET SYMBOLES ET FLECHES.....	81
13.5. ONGLET TEXTE.....	81
13.6. ONGLET AJUSTER	82
13.7. ONGLET UNITÉS PRINCIPALES	82
13.8. COTATION ET ESPACE PAPIER	83
14. NOTES.....	89

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. Les principes de base de la DAO

1.1.1. Base de données graphiques

Lorsque vous dessinez, vous construisez des objets avec des propriétés géométriques précises qui ont entre autres une image graphique sur un écran et éventuellement une trace sur un papier qui passe dans un système d'impression.

1.1.2. Echelle

La base de données est construite à l'échelle 1 quelque soit l'ambition géographique du sujet. L'habillage de la base de données (hachures, textes, cotation, types de ligne) peut être construit en fonction d'une échelle de sortie papier.

1.1.3. Unité

Seul l'utilisateur connaît l'unité avec laquelle les mesures sont entrées dans la base de données : m, cm, mm, année-lumière, etc. Les architectes utilisent davantage le mètre ou le millimètre et les bureaux d'étude béton le cm. Pour connaître l'unité utilisateur du dessin (notée UU), il faut mesurer une distance entre deux points. Pour des commodités d'échange et d'insertion de données on peut indiquer l'unité de travail sur le dessin.

1.1.4. Système de repérage des données

Le système est un système 3D illimité.

1.1.5. L'écran

C'est une fenêtre ouverte dans la base de données, l'image affichée peut être déformée et par le jeu des zooms et des panoramiques. L'écran n'a pas d'échelle exploitable.

1.1.6. Chiffres significatifs

16 chiffres significatifs sont disponibles pour une donnée.

1.2. Le clavier

Le clavier est surtout utilisé de la main gauche (pour les droitiers) pour appeler les commandes avec leur raccourci. C ou c pour la commande **CERCLE** par exemple.

Le fichier acad.pgp contient tous les raccourcis disponibles. Ce fichier est consultable (il est déconseillé de le modifier) par **Outils>Personnaliser>Paramètres de programmes (acad.pgp)**.

Pour valider les commandes, utilisez le pouce sur la barre d'espace, ou la touche Entrée, ou la touche Entr. du pavé numérique.

Le pavé numérique est activé, les majuscules sont désactivées.

Signes particuliers couramment utilisés :

- @
- <
- , virgule, c'est le séparateur de valeurs, ne pas confondre avec le point décimal.

1.3. La souris du droitier (Cf. Figure 1)




Figure 1 : Souris trois boutons

1.3.1. Bouton de gauche : bouton n°1

C'est le bouton de saisie et de sélection. Sélection directe, fenêtre ou capture.

1.3.2. Bouton central : bouton n°2

C'est le bouton – ou molette - de déplacement (panoramique et zoom).

En faisant rouler la molette, vous activez le zoom temps réel. La vitesse d'activation du zoom est contrôlée par la variable ZOOMFACTOR.

En maintenant appuyée la molette (ou le bouton du milieu), vous activez le panoramique.

Le panoramique, commande **PAN**, c'est le déplacement de l'image écran (changement de centre d'image sans changement d'échelle).

CTRL + bouton central = panoramique rapidité variable dans toutes les directions du plan, la rapidité est contrôlée par la distance qui sépare le pointeur du centre de l'écran.

SHIF + bouton central = orbite 3D contrainte.

1.3.3. Bouton de droite : bouton n°3

C'est le bouton contextuel.

Ce bouton peut faire validation, sortie de commande, rappel de commande affichage de sous menu contextuel etc...

1.3.4. Bouton n°4

C'est le bouton d'édition (double clic). Edition de texte, de hachures, de blocs, etc.

Pour activer ces paramètres, les réglages du panneau de configuration de la souris doivent être ceux repérés sur le dessin ci-dessus (Cf. Figure 1).

1.4. L'écran AutoCAD (Cf. Figure 2)




Figure 2 : Ecran AutoCAD 2008

Indiquez sur l'image :

- la zone graphique ;
- la fenêtre de commande (raccourci **F2**) ;
- la ligne de commande ;
- le pointeur graphique, réticule ;
- la barre de titre ;
- les boutons de gestion Windows des fenêtres application et dessin ;
- la barre de menus déroulants : les POP ;
- les barres d'outils ;
- l'icône du repère de coordonnées de l'utilisateur ;
- la barre des onglets objet et présentations ;
- l'affichage des coordonnées du réticule ;
- la ligne d'état ;
- le tableau de bord.

1.5. Les barres d'outils




Figure 3 : Barre d'outils Standard

Les barres d'outils contiennent les boutons ou icônes qui permettent un accès rapide aux commandes. Les barres d'outils peuvent être ancrées ou flottantes, et elles sont personnalisables. Il est possible de verrouiller la position des barres d'outils par un clic droit sur la barre d'outils (Cf. Figure 4) si vous craignez de les déplacer involontairement.




Figure 4 : Verrouiller les barre d'outils

L'affichage des barres d'outils est contrôlé depuis le pop affichage par *Affichage>Barres d'outils* ou par la commande **BAROUTIL**.

Dans les barres d'outils on distingue deux types d'icônes : les icônes simples et les icônes déroulantes où la dernière icône sélectionnée reste affichée.

Le menu POP (ou menu déroulant Cf.

1.6. Figure 5)




Figure 5 : Le menu déroulant

1.7. Les commandes

Les commandes sont accessibles :

1.7.1. Depuis les menus déroulants (Cf. Figure 6)




Figure 6 : Commande depuis le menu déroulant

1.7.2. Depuis les barres d'outils (Cf. Figure 7)



Figure 7 : Commande depuis la barre d'outils

Une info-bulle se place près de l'icône et une ligne d'aide succincte remplace la ligne d'état :



Figure 8 : Ligne d'aide

1.7.3. depuis le clavier

- avec le nom (traduit) de la commande sur la ligne de commande :

```
Commande: ligne
Spécifiez le premier point:
```

Nom de la commande en minuscule ou majuscule

- avec le nom raccourci :

```
Commande: l
LIGNE Spécifiez le premier point:
```

- avec le nom natif précédé d'un souligné (line n'est pas valide dans la version française) :

```
Commande: _line
Spécifiez le premier point:
```

1.7.4. Remarque

Lorsqu'une commande déclenche une case de dialogue exemple **CALQUE**, on peut utiliser la ligne de commande avec le signe – devant le nom de la commande –**CALQUE** par exemple.

```
Commande: -calque
Calque courant: "0"
Entrez une option
[?/Etablir/CHoisir/Nouv/ACTif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseur1/Tra
cé/STracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]:
```

1.8. Les paramètres des commandes

Les commandes s'organisent autour d'options de commandes (on parle également d'arguments de commandes). Ces options apparaissent dans les menus contextuels ou sur la ligne de commande. Dans ce dernier cas, pour valider l'option choisie, il faut saisir au clavier en minuscule ou en majuscule la partie majuscule de l'option.

Exemple de la commande **CERCLE** :

```
Commande: c
CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente
rayon)]: t
```

Ou par un clic droit dans la zone graphique apparait la figure suivante (Cf. Figure 9)




Figure 9 : Menu contextuel de la commande cercle

1.9. Valeur par défaut

Sur la ligne de commande, un paramètre par défaut est quelquefois proposé entre crochets <> :
Exemple le rayon du dernier cercle créé qui est stocké dans la variable **CIRCLERAD**


```
Commande: c CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr
(tangente
tangente rayon)]:
Spécifiez le rayon du cercle ou [Diamètre] <50.0000>:
```

Validez pour utiliser la valeur par défaut proposée.

Si vous validez à la ligne de commande sans avoir saisi de commande, AutoCAD répète la dernière commande saisie au clavier :

```
Commande:
CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente
tangente rayon)]:
```

1.10. L'aide en ligne

Vous accédez à l'aide par le raccourci **F1** ou par l'icône de la barre d'outils standard. 

Vous pouvez obtenir de l'aide sur une commande particulière en saisissant cette commande à la ligne de commande puis en appuyant sur **F1** (Cf. Figure 10)

```
Commande: c
CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente
tangente rayon)]:
```




Figure 10 : Aide en ligne par F1

1.11. Variables système

Les variables système permettent de gérer le fonctionnement de certaines commandes. Elles permettent, par exemple, d'activer ou de désactiver le mode résolution, orthogonal ou l'affichage de la grille. Elles permettent également de définir des échelles par défaut pour les motifs de hachures. Elles peuvent stocker des informations relatives au dessin et à la configuration d'AutoCAD. Vous pouvez utiliser une variable système pour modifier un paramètre, ou encore pour afficher l'état en cours.

Par exemple, la variable système OSMODE définit sous forme de code binaire les accrochages aux objets actifs (Cf. Figure 11). Cela permet de gagner du temps par rapport au menu déroulant **Outils > Aides au dessin ... > Accrochage aux objets**.





Figure 11 : Variable système OSMODE

Pour accéder aux variables : commande **MODIFVAR**

1.12. Les menus contextuels

Les menus contextuels sont accessibles par un clic droit sur la souris. Ils sont différents selon la position du pointeur ou la situation en cours (Cf. Figure 12).






Figure 12 : Les différents menus contextuels


2. LE DESSIN

2.1. Repérage du point


2.1.1. Le SCU

Les points nécessaires pour construire les objets sont repérés dans un système orthonormé d'axes XY appelé SCU (système de coordonnées de l'utilisateur), le système de coordonnées est figuré par une icône en bas et à gauche de l'écran.


Par défaut le système est général (un seul SCG).



Ou, selon les paramètres de la variable ICONESCU :




Si l'origine du SCG est hors de la zone graphique, alors l'icône est rejeté en bas à gauche de l'écran et prend l'apparence suivante (il n'y a plus de croix dans le carré) :



Les paramètres d'apparence, de visibilité du SCU sont accessibles par la commande **ICONESCU** ou par **Affichage>Affichage>Icône SCU>Propriétés**

Commande SCU


- L'utilisateur peut changer d'origine pour obtenir un système particulier : SCU



```
Commande: scu
Nom du SCU courant: *GENERAL*
Spécifiez l'origine du SCU ou
[Face/NOMmé/OBJet/Précédent/Vue/Général/X/Y/Z/axEZ]
<Général>:
Spécifiez un point sur l'axe X ou <Accepter>:
```


Notez que la représentation graphique du SCU a encore changée.

- L'utilisateur peut choisir un repère avec une rotation d'axe Z



```
Commande: scu
Nom du SCU courant: *AUCUN NOM*
Spécifiez l'origine du SCU ou
[Face/NOMmé/OBJet/Précédent/Vue/Général/X/Y/Z/axEZ]
<Général>: z
Spécifiez l'angle de rotation autour de l'axe Z <90>: 30
```


Enfin, si le SCU n'est pas à l'origine du repère (parce que l'origine du repère est en dehors de l'écran et qu'il faut bien faire apparaître des axes sur l'écran) alors la croix disparaît et l'icône devient :



2.1.2. Système de coordonnées

a) Coordonnées cartésiennes absolues


Dans le repère XY, un point est désigné par ses coordonnées séparées par une virgule : **X,Y**



Commande: l
 LIGNE Spécifiez le premier point: 3,3
 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 7,4
 Spécifiez le point suivant ou [annUler]:

b) Cordonnées cartésiennes relatives

Lorsqu'un point A est déjà placé, le suivant B se positionne par rapport au précédent selon les composantes ΔX et ΔY du vecteur AB, le caractère @ signale le mode relatif : **@ $\Delta X, \Delta Y$**




Commande: l
 LIGNE Spécifiez le premier point: 3,3
 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @4,2
 Spécifiez le point suivant ou [annUler]:

c) Coordonnées polaires absolues

Par défaut, les angles sont exprimés en degrés décimaux, comptés positivement dans le sens trigonométrique (paramétrage dans **Format>Contrôle des unités ...**)


Par rapport à l'origine O du repère on place un point A avec son rayon polaire OA = R et l'angle α de la direction du rayon avec l'axe X séparés par le signe < : **R< α**



Commande: l
 LIGNE Spécifiez le premier point: 3<30
 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 3<60
 Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 6<45
 Spécifiez le point suivant ou [Clôre/annUler]: 4<0
 Spécifiez le point suivant ou [Clôre/annUler]:

d) Cordonnées polaires relatives

Lorsqu'un point A est déjà placé, le suivant B se positionne par rapport au précédent avec son rayon polaire $AB=R$ et l'angle α de la direction du rayon AB avec l'axe X, le caractère @ signale le mode relatif : @ **R< α**




```

Commande: l
LIGNE Spécifiez le premier point: 3<30
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @4<30
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: @4<120
Spécifiez le point suivant ou [Clare/annUler]:
@4<210
Spécifiez le point suivant ou [Clare/annUler]: c
  
```

e) Remarque


On peut aussi indiquer directement la mesure du vecteur dans la direction indiquée par le réticule



```

Commande: l
LIGNE Spécifiez le premier point: 2,2
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 2
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
  
```

La longueur du segment AB est de deux.

**f) Remarque**

La saisie dynamique a été intégrée et offre une interface de commande proche du curseur qui vous aide à vous concentrer sur la zone de dessin (Cf. Figure 13). Vous renseignez la distance, puis l'angle après une tabulation.




Figure 13 : Saisie dynamique

Cliquez sur Dyn dans la barre d'outils pour activer ou désactiver la saisie dynamique. Vous pouvez la désactiver temporairement en maintenant la touche F12 enfoncée

Les paramètres sont disponibles dans la boîte de dialogue *Outils > Aides au dessin ... > Saisie dynamique*. Cf. Figure 14





Figure 14 : Boîte de dialogue de saisie dynamique

2.2. Accrochage aux objets

La base de données graphique est une géométrie. Pour construire un objet avec précision, vous pouvez demander de mettre en évidence un point caractéristique de cette géométrie.



Exemple : accrochage d'un segment à l'extrémité d'une ligne, plutôt que de calculer les coordonnées de ce point.

Les outils d'accrochage sont disponibles sur une barre d'outils ou sur le menu contextuel appelé par **SHIFT+CLIC DROIT**

On peut obtenir des accrochages permanents en remplissant la case de dialogue des paramètres d'accrochage : Menu contextuel sur ACCROBJ de la ligne d'état ou par *Outils>Aides au dessin...* Cf. Figure 15.





Figure 15 : Accrochage aux objets

La variable système **OSMODE** définit les modes d'accrochage aux objets actifs. OSMODE à 119 correspond aux paramètres ci-dessus.

Il est toujours possible d'accéder à un accrochage particulier en cours de commande en saisissant à la ligne de commande les trois premières lettres de l'accrochage ou par **SHIFT+CLIC DROIT**.




```

Commande: 1 LIGNE Spécifiez le premier point:
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
Commande: 1
LIGNE Spécifiez le premier point:
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: per
à
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
  
```


Vous disposez également de l'interrupteur du repérage d'accrochage : **F11**.

Ce repérage d'accrochage permet de se positionner à partir des points caractéristiques de la géométrie.



```

Commande: 1 LIGNE Spécifiez le premier point:
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 35
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
  
```



Par exemple, vous construisez un segment depuis l'extrémité d'une ligne jusqu'à un point qui est à une distance définie du centre d'un cercle. Ici, la distance AB est de 35.

2.3. Mode ortho et repérage polaire

Le mode ortho, interrupteur **F8**, permet le dessin rapide dans les directions rectangulaire du SCU.
Le mode polaire interrupteur **F10** permet d'imposer n'importe quelle direction dans le plan (Cf. .
Les modes polaire et ortho se désactivent mutuellement.




Figure 16 : Repérage polaire des paramètres de dessin

2.4. Grille et Resol

La résolution, interrupteur **F9**, crée sur l'écran graphique un réseau rectangulaire de points magnétiques sur lesquels on peut bâtir des objets.

La grille, interrupteur **F7** crée une image constituée d'un réseau rectangulaire de points qui met éventuellement la résolution en évidence. La grille est contenue dans les limites du dessin.

LIMITES est la zone de travail rectangulaire invisible définie par 2 points, cette zone est active ou inactive (c'est mieux, on peut alors construire des objets en dehors de ces limites)




Figure 17 : Grille et résolution

3. LES PRINCIPAUX OBJETS GRAPHIQUES

3.1. La ligne

Commande **LIGNE**

Raccourci **L**




Figure 18 : La commande ligne : illustration

L'option **U** permet de revenir en arrière et d'annuler le dernier tronçon.

L'option **C** permet de clore le contour polygonal, constitué d'autant de lignes qu'il y a de segments dans le contour.

L'option Remplacer accrochage permet d'accéder aux accrochages aux objets qui ne sont pas actifs.

3.2. Le cercle

Commande **CERCLE**

Raccourci **C**




Figure 19 : Le cercle

Commande : **c**

CERCLE Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente rayon)] :

Spécifiez le rayon du cercle ou [Diamètre] <20.1595> :

Après le centre, on donne soit le rayon soit le diamètre (option **D**), la dernière valeur du rayon ou du diamètre (en mémoire) est proposée par défaut.

Option **3** pour construire le cercle avec 3 points distincts non alignés.

Option **2** pour construire le cercle avec les extrémités d'un diamètre.

Option **T** pour construire avec deux conditions de tangence sur des objets existants et la mesure du rayon.

3.3. L'arc

Commande **ARC**

Raccourci **A**



Par défaut, l'arc se trace dans le sens trigonométrique.

Il est nécessaire de fournir 3 éléments géométriques pour construire un arc (Cf. Figure 20).




Figure 20 : Illustration de la commande arc

On peut commencer par définir le centre, puis le point de départ pour les deux premières constructions, ne pas oublier aussi que, par défaut, un arc est défini par 3 points.

3.4. Le rectangle

Commande **RECTANGLE**
Raccourci **REC**



Les options sont marginales pour cette commande, le **RECTANGLE** est une polyligne (Cf. Figure 21)

Commande: `rec RECTANG`
Spécifiez le premier coin ou
[Chanfrein/Elévation/Raccord/Hauteur/Largeur]:
Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]:




Figure 21 : Le rectangle

L'option **C** Chanfrein permet de chanfreiner tous les sommets du rectangle en le dessinant (Cf. Figure 22).



Figure 22 : Rectangle chanfreiné

L'option **E** Elévation permet de placer le rectangle à une altitude (ou élévation) donnée.

L'option **R** Raccord permet d'arrondir les angles du rectangle en le dessinant.

L'option **H** Hauteur permet d'extruder les arêtes de contour de la valeur de la hauteur.

L'option **L** Largeur permet de donner une épaisseur aux arêtes. La notion d'épaisseur existe sur les rectangles dans la mesure où ce sont des objets polyligne pour AutoCAD (Cf. Figure 23). L'objet rectangle n'existe pas.



Figure 23 : Rectangle avec largeur

L'option **A** Aire permet de spécifier l'aire et la longueur ou largeur d'un côté.

L'option **C** Cotes permet de spécifier la longueur et la largeur du rectangle.

L'option **R** Rotation permet de faire pivoter le rectangle en même temps.

3.5. Le polygone

Commande **POLYGONE**
Raccourci **PG**



Commande: pg POLYGONE Entrez le nombre de côtés <4>: 5
Spécifiez le centre du polygone ou [Côté]:
Entrez une option [Inscrit dans un cercle/Circonscriit autour d'un cercle]
<I>:
Spécifiez le rayon du cercle:




Figure 24 : Le polygone

La commande Polygone permet de construire des polygones réguliers de 3 à 1024 cotés.

Un **POLYGONE** est un objet polyligne.

L'option **C** demande la mesure du coté du alors que par défaut, la commande attend un centre.

L'option **I** inscrit le polygone dans un cercle (par défaut).

L'option **C** entoure le polygone d'un cercle de rayon fourni.

3.6. La droite

Commande **DROITE**
Raccourci **DO**



Commande: do DROITE Spécifiez un point ou [Hor/Ver/Ang/Bissect/Décalage]:
Entrez une valeur pour "Par le point":
Entrez une valeur pour "Par le point":



Figure 25 : La droite

La droite (infinie) est visible plein écran quelque soit la taille du zoom.

Une droite coupée d'un côté est un **RAYON** (Ray en Anglais), des deux côtés est une **LIGNE**.

Option **H** : droite horizontale.

Option **V** : droite verticale.

Option **A** : la valeur de l'angle avec X est demandée.


Option **B** : sont demandés le sommet de l'angle et ses deux directions.

Option **D** : pour tracer une droite parallèle à un objet linéaire à une distance (décalage) demandée.

3.7. La polyligne

Commande **POLYLIGN**

Raccourci **PO**



```

Commande: po
POLYLIGN
Spécifiez le point de départ:
La largeur courante est de 0.0000.
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-
larg/Longueur/annUler/Largeur]:
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-
larg/Longueur/annUler/Largeur]:
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-
larg/Longueur/annUler/Largeur]: a
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-
larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/Largeur]:
la
Spécifiez la largeur de départ <0.0000>:
Spécifier la largeur de fin <0.0000>: 5
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-
larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/Largeur]:
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-
larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/Largeur]:
la
Spécifiez la largeur de départ <5.0000>:
Spécifier la largeur de fin <5.0000>: 0
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-
larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/Largeur]:
Spécifiez l'extrémité de l'arc ou
[Angle/CEntre/CLore/DIrection/DEmi-
larg/LIgne/Rayon/Second-pt/annUler/Largeur]:

```

Une polyligne est un ensemble de segments et /ou d'arcs d'épaisseurs variables.

Option **A** pour tracer un polyarc.

Option **LA** pour modifier l'épaisseur de la polyligne.

Option **DE** pour définir la largeur en pointant avec le réticule depuis l'axe.

Toutes les options de tracé des arcs sont disponibles pour le polyarc.

a) Intérêts de la polyligne

Ce n'est qu'un seul objet.

Les propriétés d'aires et de périmètres sont immédiatement disponibles (fenêtre des propriétés **Ctrl+1** ou **LS**) (Cf. Figure 26).




Figure 26 : Fenêtre des propriétés. Aire et périmètre de la polyligne

Les commandes d'édition sont plus globales que pour les lignes.

Les commandes raccord et chanfrein permettent d'agir sur tous les sommets de la polyligne en une fois.

b) Remarques

La commande **REEMPLIR IN** ou **AC** permet de vider ou remplir l'intérieur de la polyligne.

La variable système **FILLMODE** contrôle exactement la même chose.

La polyligne épaisse se sélectionne par sa peau.

3.8. L'ellipse

Commande **ELLIPSE**

Raccourci **EL**




Figure 27 : L'ellipse

Commande: el ELLIPSE
Spécifiez l'extrémité de l'axe de l'ellipse ou [Arc/Centre]:
Spécifiez la deuxième extrémité de l'axe:
Spécifiez la distance avec l'autre axe ou [Rotation]:

3.9. Le nuage de révision

Commande **NUAGEREV**




Figure 28 : Le nuage de révision

Commande: nuagerev
Longueur minimale de l'arc: 20.0000 Longueur maximale de l'arc:
20.0000
Style: Normal
Spécifiez le point de départ ou [Longueur de l'arc/Objet/Style]
<Objet>:
Réticule de guidage le long du trajet du nuage...
Nuage de révision terminé.

Le nuage de révision permet de localiser une zone sur le dessin.

Option **L** pour de définir la longueur d'un arc du nuage.

Option **O** pour transformer un objet en nuage.

Option **S** pour sélectionner le style d'arc Normal ou Calligraphie.

L'objet créé est une polyligne.

4. GESTION DES OBJETS GRAPHIQUES

4.1. Sélection des objets

Il existe trois méthodes principales de sélections d'objets :

4.1.1. La sélection directe

La variable **PICKBOX** définit en pixels la hauteur de la cible de sélection d'objet.

Par exemple, lorsque **PICKBOX** est à 0 (zéro) l'objet n'apparaît plus en gras quand on le survole.

Lorsqu'on clique sur un objet (lorsqu'on le saisit), il est sélectionné, il apparaît alors en pointillés (inverse vidéo) et ses points caractéristiques (ses poignées) sont allumés en bleu (Cf. Figure 29).

Pour désélectionner un objet, **SHIFT+ PICK**.




Figure 29 : Les poignées

4.1.2. Mode fenêtre

Lorsqu'on clique en dehors d'un objet, une fenêtre de sélection apparaît, elle sera en traits continus si le deuxième point de la fenêtre est pris à droite du premier. Pour sélectionner un ou plusieurs objets en **mode fenêtre**, il faut qu'ils soient entièrement contenus dans la fenêtre.

4.1.3. Mode capture

Si le deuxième point de la fenêtre est pris à gauche du premier, la fenêtre de sélection apparaît en traits pointillés, c'est le mode capture. Les objets sont sélectionnés s'ils apparaissent localement dans la fenêtre de capture.

4.1.1. Illustrations




Figure 30 : Sélection par fenêtre de la gauche vers la droite ou capture de la droite vers la gauche




Figure 31 : Autre illustration de la sélection

4.1.2. Sélection-action ou action-sélection

On peut appliquer une action sur une sélection d'objets existante.

Par exemple, après avoir sélectionné des objets on peut appuyer sur la touche **Suppr** du clavier.

On peut aussi lancer une commande de modifications d'objets et sélectionner les objets ensuite selon trois séquences :

Action → sélection → validation de la sélection

4.1.3. Les autres modes de sélection

AutoCAD affiche parfois les différentes options de sélection d'objets.

```
Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe
/Ajouter/Supprimer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue/Sous-
objet/Objet
```

Ainsi, on peut répondre à l'invite `Choix des objet :`

D pour sélectionner le dernier objet créé,

TOUT pour sélectionner tous les objets de la base de données (sauf ceux d'un calque gelé),

CP pour sélectionner des objets par une capture polygonale,

T pour sélectionner des objets par une ligne brisée coupant les objets, etc.

4.2. Barre d'outils MODIFICATION




Figure 32 : Barre d'outils Modification

Vous distinguerez sur cette barre les icônes des commandes Effacer, Copier, Miroir, Décaler, Réseauter, Déplacer, Rotation, Echelle, Etirer, Ajuster, Prolonger, Couper en 1 point, Couper en 2 points, Chanfrein, Raccorder, Décomposer.

4.2.1. Effacer

Commande **EFFACER**
Raccourci **EF**



Cette commande permet d'effacer des objets d'un dessin.

Pour retrouver, même longtemps après, la dernière sélection d'objets effacés : commande **REPRISE**

Commande: ef EFFACER

Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 9 trouvé(s)

Choix des objets:

4.2.2. Copier

Commande **COPIER**
Raccourci **CP**




Figure 33 : Commande copier

Commande: cp COPIER

Choix des objets: 1 trouvé(s)

Choix des objets:

Paramètres courants: Mode Copier = Multiple

Spécifiez le point de base ou [Déplacement/mOde] <Déplacement>: Spécifiez le deuxième point ou <utiliser le premier point comme déplacement>:

Spécifiez le second point ou [Quitter/Rétablir] <Quitter>:


Pour dupliquer des objets avec un vecteur de translation, le vecteur est un vecteur libre :

- donné avec une origine X_A, Y_A (point de départ) et une extrémité X_B, Y_B (point final) ou
- donné avec ses composantes X, Y et alors une **simple validation** lorsqu'on demande un deuxième point.

La commande copier est par défaut une commande multiple. Le paramétrage se fait dans **O** mOde.

4.2.3. Miroir

Commande **MIROIR**
Raccourci **MI**



Commande: mi MIROIR
Choix des objets: Spécifiez le coin opposé: 4 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le premier point de la ligne de symétrie:
Spécifiez le deuxième point de la ligne de symétrie:
Effacer les objets source ?
[Oui/Non] <N>:

Figure 34 : Commande miroir

Création d'une copie symétrique d'objets : option par défaut, l'option **O** permet un déplacement par symétrie de la sélection d'objets (Cf. Figure 34).

4.2.4. Décaler

Commande **DECALER**
Raccourci **DC**



La commande decaler crée des cercles concentriques, des lignes parallèles et des courbes parallèles.
La commande **DECALER** crée un objet soit à une distance donnée à partir d'un objet existant, soit à partir d'un point que vous indiquez (Cf. Figure 35).




Figure 35 : Commande décaler

Commande: dc
DECALER
Paramètres courants: Effacer source=Non Calque=Source OFFSETGAPTYPE=0
Spécifiez la distance de décalage ou [Par/Effacer/Calque] <10.0000>: 0.5
Sélectionnez l'objet à décaler ou [Quitter/annUler] <Quitter>:
Spécifiez un point sur le côté à décaler ou [Quitter/Multiple/annUler]
<Quitter>:
Sélectionnez l'objet à décaler ou [Quitter/annUler] <Quitter>:

Vous noterez que par défaut, l'objet crée est dans le calque courant. Il est désormais possible de placer l'objet décalé dans le même calque que l'objet source par l'argument **C** Calque.


4.2.5. Déplacer

Commande **DEPLACER**

Raccourci **DP**



Déplace des objets à la distance et dans la direction indiquée (Cf. Figure 36).



Commande: dp DEPLACER
 Choix des objets: Spécifiez le
 coin opposé: 1 trouvé(s)
 Choix des objets:
 Spécifiez le point de base ou
 déplacement: Spécifiez le deuxième
 point de
 déplacement ou <utiliser le
 premier point comme déplacement>:

Figure 36 : Commande déplacer

Les deux points spécifiés définissent un vecteur de déplacement indiquant la distance et la direction du déplacement des objets sélectionnés. Si vous appuyez sur ENTREE à l'invite « Spécifiez le deuxième point de déplacement », le premier point est traité comme une valeur de déplacement X,Y relative. Si, par exemple, vous indiquez les valeurs 2,3 pour le point de base et si vous appuyez sur ENTREE à l'invite suivante, l'objet est déplacé de 2 unités dans la direction X et de 3 unités dans la direction Y à partir de sa position actuelle.

4.2.6. Rotation

Commande **ROTATION**


Raccourci **RI**



Modifie l'orientation des objets autour d'un point de base (Cf. Figure 37).

Vous trouvez sur la ligne de texte, origine et sens des angles, avant de lancer la rotation.

Pour aligner la porte avec le mur, utilisez l'option **R** pour Référence.



Commande: ri
 ROTATION
 Angle positif courant dans SCU:
 ANGDIR=sens horaire contraire
 ANGBASE=0
 Choix des objets: 1 trouvé(s)
 Choix des objets:
 Spécifiez le point de base:
 Spécifiez l'angle de rotation ou
 [Copier/Référence] <0>::

Figure 37 : Commande rotation

4.2.7. Echelle

Commande **ECHELLE**
Raccourci **EH**




Figure 38 : Commande échelle

Agrandit ou réduit les objets sélectionnés de manière proportionnelle dans les directions X, Y et Z (Cf. Figure 38). Il s'agit d'un point de vue mathématique d'une homothétie avec un point de base et un rapport d'homothétie.

Le point de base désigne le point qui demeure au même emplacement au fur et à mesure que change la taille de l'objet sélectionné (et donc que l'objet s'éloigne de ce point de base immobile). Déplacez le curseur pour agrandir ou réduire la taille de l'image.

Utilisez l'option **R** référence pour donner à la silhouette une hauteur de 1.70 en sélectionnant en référence les pieds puis le haut de la silhouette.

4.2.8. Réseau

Commande **RESEAU**
Raccourci **RE**



La commande **RESEAU** crée plusieurs copies des objets dans un motif (Cf. Figure 39). L'option Réseau rectangulaire permet de créer un réseau défini par un certain nombre de rangées et de colonnes de copies de l'objet sélectionné. L'option Réseau polaire permet de créer un réseau en copiant les objets sélectionnés autour d'un point central.




Figure 39 : Réseau rectangulaire 2 rangées, 5 colonnes

La commande **-RESEAU** s'affranchit de la case de dialogue (Cf. Figure 40).




Figure 40 : Réseau rectangulaire et polaire

4.2.9. Etirer

Commande **ETIRER**
Raccourci **E**



Figure 41).




Figure 41 : Commande étirer

AutoCAD étire les arcs, arcs elliptiques, lignes, segments de polyligne, solides 2D, demi-droites, traces et splines qui traversent la fenêtre (par capture) de sélection. **ETIRER** déplace les extrémités situées dans la capture sans changer celles situées à l'extérieur. Les polygones sont gérées segment par segment, comme s'il s'agissait de simples arcs ou lignes. **ETIRER** ne modifie pas l'épaisseur de la polyligne, les tangentes ni le lissage de courbe.

Tous les objets se trouvant entièrement dans la fenêtre sont déplacés, comme si vous utilisiez la commande **DEPLACER**

4.2.10. Modifier la longueur des objets

Commande **MODIFLONG**
Raccourci **MG**




Figure 42 : Modifier la longueur

Commande: modiflong
 Sélectionnez un objet ou [Différence/Pourcentage/TOTal/DYnamique]:
 Longueur actuelle: 52.2771
 Sélectionnez un objet ou [Différence/Pourcentage/TOTal/DYnamique]: dy
 Sélectionnez un objet à modifier ou [annUler]:
 Spécifiez la nouvelle extrémité.
 Sélectionnez un objet à modifier ou [annUler]:

Permet de modifier la longueur d'un objet et l'angle décrit d'un arc.

MODIFLONG n'affecte pas les objets fermés.

Option **DI** : la nouvelle longueur de l'objet est donnée par différence avec la longueur initiale.

Option **P** : la nouvelle longueur de l'objet est donnée en pourcentage de la longueur initiale.

Option **TO** : la nouvelle longueur de l'objet est donnée valeur absolue, indépendamment de la longueur initiale.


Option **DY** : la nouvelle longueur est donnée par la position du pointeur.

4.2.11. Ajuster

Commande **AJUSTER**



Raccourci **AJ**

**Figure 43 : Commande ajuster**

Commande: aj AJUSTER

Paramètres courants: Projection=SCU, Côté=Aucun

Sélectionnez les arêtes sécantes...

Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>: 1 trouvé(s)

Choix des objets:

Sélectionnez l'objet à ajuster ou utilisez la touche Maj pour le prolonger ou

[Trajet/cApture/Projection/Côté/eFfacier/annUler]:

Sélectionnez l'objet à ajuster ou utilisez la touche Maj pour le prolonger ou

[Trajet/cApture/Projection/Côté/eFfacier/annUler]:

La commande ajuster coupe des objets selon un bord de coupe défini par d'autres objets.

Les objets pouvant être ajustés sont les arcs, les cercles, les arcs elliptiques, les lignes, les polygones ouverts 2D et 3D, les rayons, les droites et les splines (Cf. Figure 43).

Sélectionnez les objets définissant les bords de coupe auxquels vous voulez ajuster un objet ou appuyez sur la touche ENTREE pour sélectionner tous les objets comme bords de coupe potentiels. Les bords de coupe

valables sont les polygones 2D et 3D, les arcs, les cercles, les ellipses, les lignes, les fenêtres de présentation, les rayons, les régions, les splines, le texte et les droites.

Vous pouvez également prolonger des objets jusqu'aux bords de coupe définis en appuyant sur la SHIFT (ou Maj comme indiqué à la ligne de commande) en sélectionnant vos objets.

La sélection d'objets par trajet **T** permet de sélectionner rapidement plusieurs objets en créant une ligne brisée coupant ces objets.

4.2.12. Prolonger

Commande **PROLONGER**
Raccourci **PR**




Figure 44 : Commande prolonger

Prolonge un objet jusqu'à ce qu'il en touche un autre (Cf. Figure 44).

Le prolongement fonctionne de la même façon que l'ajustage. Vous pouvez prolonger des objets jusqu'au contour défini par d'autres objets.

Les objets que vous pouvez prolonger sont les arcs, les arcs elliptiques, les lignes, les polygones 2D et 3D ouvertes et les demi-droites.

4.2.13. Coupure

Commande **COUPURE**
Raccourci **CU**




Figure 45 : Commande coupure

Coupe l'objet sélectionné entre deux points, les deux points peuvent être confondus.

AutoCAD efface la portion de l'objet située entre les deux points que vous spécifiez. Si le deuxième point n'est pas sur l'objet, AutoCAD sélectionne le point le plus proche de l'objet. Ainsi, pour couper l'extrémité d'une ligne, d'un arc ou d'une polyligne, indiquez le deuxième point au-delà de l'extrémité à supprimer.

Pour scinder un objet en deux parties sans rien effacer, entrez le même point pour les premier et second points. Vous pouvez entrer simplement @ pour spécifier le deuxième point.

Les lignes, les arcs, les cercles, les polygones, les ellipses, les splines, les anneaux et plusieurs autres types d'objets peuvent être scindés en deux ou avoir une de leurs extrémités supprimées.

Pour transformer un cercle en arc, AutoCAD supprime une partie du cercle en commençant dans le sens trigonométrique du premier au second point.

4.2.14. Chanfrein

Commande **CHANFREIN**

Raccourci **CF**




Figure 46 : Commande chanfrein

```
Commande: cf CHANFREIN
(mode AJUSTER) chanfreins actuels Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000
Sélectionnez la première ligne ou
[annUler/Polyligne/Ecart/ANgle/AJuster/méthOde/Multiple]: e
Spécifiez l'écart du chanfrein 1er <0.0000>: 2
Spécifiez l'écart du chanfrein 2ème <2.0000>: 1
Sélectionnez la première ligne ou
[annUler/Polyligne/Ecart/ANgle/AJuster/méthOde/Multiple]:
Sélectionnez la deuxième ligne ou utilisez la touche Maj pour appliquer
un coin:
```

Biseaute les arêtes des objets (Cf. Figure 46).

Si les deux objets que vous souhaitez chanfreiner sont sur le même calque, AutoCAD crée le chanfrein sur ce calque. Sinon, il crée la ligne de chanfrein sur le calque courant. Il en va de même pour la couleur, le type de ligne et l'épaisseur des lignes.

Option **P** Polyligne chanfreine tous les sommets de la polyligne en une seule opération.

Option **AN** ANgle chanfreine par un angle avec le premier coté et la distance au deuxième coté.

4.2.15. Raccord


Commande **RACCORD**

Raccourci **RD**



La commande raccord arrondit et raccorde les arêtes des objets (Cf. Figure 47).

La commande **RACCORD** arrondit les côtés de deux arcs, cercles, arcs elliptiques, lignes, polygones, demi-droites, splines ou droites, avec un arc présentant le rayon indiqué. La commande **RACCORD** arrondit également les côtés des solides 3D.



```

Commande: rd RACCORD
Paramètres courants: Mode =
AJUSTER, Rayon = 0.0000
Sélectionnez le premier objet ou
[annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Mu
ltiple]: r
Spécifiez le rayon du raccord
<0.0000>: 1
Sélectionnez le premier objet ou
[annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Mu
ltiple]:
Sélectionnez le deuxième objet ou
utilisez la touche Maj pour
appliquer un coin:

```

Figure 47 : Commande raccord

Si les deux objets que vous souhaitez raccorder sont sur le même calque, AutoCAD crée la ligne de raccord sur ce calque. Sinon, la ligne de raccord est créée sur le calque courant. Il en est de même pour la couleur, l'épaisseur et le type de ligne du raccord.

4.2.16. Décomposer

Commande **DECOMPOS**
Raccourci **DE**




Figure 48 : Commande décomposer

Décompose un objet afin d'obtenir les différents objets dont il est constitué (Cf. Figure 48).

Vous obtiendrez des résultats différents suivant le type d'objet décomposé.

Un texte en paragraphe se décompose en un texte en ligne.

Un bloc se décompose en objets élémentaires.

Des hachures se décomposent en lignes, etc.

Exemple de décomposition de polyligne : 4 objets libres avec perte de la notion d'épaisseur.

5. GESTION DE L’AFFICHAGE

5.1. Les menus POP et barres d’outils




Figure 49 : Menus déroulants et barres d’outils

5.2. Redessiner

Commande **REDESS**

Raccourci **R**

La commande redess rafraîchit l'affichage de la fenêtre courante. Pas de nouveau calcul d'image écran.

5.3. Régénérer

Commande **REGEN**

Raccourci **RG**

REGEN régénère la totalité du dessin et recalcule les coordonnées écran de tous les objets de la fenêtre courante. De plus, cette commande réindexe la base de données de dessin pour permettre un affichage et une sélection d'objet optimisés.

5.4. Zoom

Commande **ZOOM**

Raccourci **Z**

La commande zoom augmente ou réduit la taille apparente des objets dans la fenêtre courante.

Vous ne pouvez pas utiliser la commande ZOOM de manière transparente lors de l'exécution d'une commande POINTVUE ou VUEDYN ou si une autre commande ZOOM, PAN, ou VUE est en cours d'exécution.

La commande zoom est de plus en plus remplacée par l'utilisation de la molette centrale de la souris qui permet de réaliser un zoom temps réel et un panoramique sans exécuter ces deux commandes.

5.5. Panoramique

Commande **PAN**

Raccourci **P**

Déplace la vue dans la fenêtre courante.

6. LES RENSEIGNEMENTS




Figure 50 : Les renseignements

6.1. Barre d'outils renseignements

6.1.1. Liste



Commande **LISTE**
Raccourci **LS**

Commande: ls LISTE
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets:

```

CERCLE      Calque: "0"
             Espace: Espace objet
             Maintien = 7B
centre point, X= 100.2915  Y= 494.8251  Z= 0.0000
rayon      36.2018
circonférence 227.4626
aire      4117.2769

```

Affiche des informations de base de données relatives aux objets sélectionnés, dans la fenêtre texte. Vous disposez par exemple du périmètre du cercle et de sa surface.

La séquence suivante permet d'enregistrer dans une chaîne de caractère (ici « pt ») les coordonnées du centre du cercle :

```

Commande: (setq pt(cdr (assoc 10 (entget(car(entsetl))))))
Choix de l'objet: (-5658.62 1736.81 0.0)

```

Le centre du cercle peut ensuite être rappelé par !pt comme le montre la séquence suivante :

```

Commande: l LIGNE Spécifiez le premier point: !pt

```

(-5658.62 1736.81 0.0)

Spécifiez le point suivant ou [annUler]:

Spécifiez le point suivant ou [Clore/annUler]:

6.1.2. Localisation

Commande **ID**



Commande: ID Spécifiez un point: X = 100.2915 Y = 494.8251 Z = 0.0000

Affiche les coordonnées SCU d'un emplacement sur la ligne de commande ;

6.1.3. Distance

Commande **DISTANCE**



Raccourci **DI**

Commande: di DISTANCE Spécifiez le premier point: Spécifiez le deuxième point:

Distance = 94.4660, Angle dans le plan XY = 24, Angle avec le plan XY = 0

Delta X = 86.2247, Delta Y = 38.5893, Delta Z = 0.0000


Mesure la distance et les angles définis par deux points.

6.1.4. Aire

Commande **AIRE**



Raccourci **AI**



Commande: ai AIRE

Spécifiez le premier coin ou

[Objet/Addition/Soustraction]: o

Choix des objets:

Aire = 9293.3654, Périmètre = 381.3169

Calcule l'aire et le périmètre des objets ou des aires définis.

L'aire et le périmètre sont stockés dans les variables système **AREA** et **PERIMETER**.

Vous pouvez les réutiliser par

Commande: (setq aire (getvar "area"))
9293.37

6.1.5. Propriétés mécaniques

Commande **PROPMECA**



Commande: propmeca

Choix des objets: 1 trouvé(s)


----- REGIONS -----

Aire: 939.6914

Périmètre: 272.2743

Boîte de contour: X: 1891.3860 -- 1961.3860

Y: -186.5137 -- -116.5137



Centre de gravité: X: 1911.0992
 Y: -136.2269
 Moments d'inertie: X: 17861540.5934
 Y: 3432457754.2965
 Produits d'inertie: XY: -244394165.8749
 Rayon de giration: X: 137.8691
 Y: 1911.2169
 Moments principaux et directions X-Y autour du centre de gravité:
 I: 175047.6477 le long de [0.7071 0.7071]
 J: 670907.3483 le long de [-0.7071 0.7071]

Ecrire analyse dans un fichier ? [Oui/Non] <N>:

Calcule les propriétés mécaniques des régions ou des solides.

6.2. Calculatrice CalcRapide

La calculatrice rapide effectue un grand nombre de calculs mathématiques, scientifiques et géométriques, crée et utilise des variables, et convertit des unités de mesure (Cf. Figure 51).

Effacer : Vide la zone de saisie.

Effacer l'historique : Vide la zone d'historique.

Coller la valeur sur la ligne de commande : Colle la valeur figurant dans la zone de saisie sur la ligne de commande. Lorsque la calculatrice CalcRapide est utilisée de façon transparente pendant une commande, ce bouton est remplacé par le bouton Appliquer situé dans la partie inférieure de la calculatrice.

Obtenir les coordonnées : Calcule les coordonnées de l'emplacement d'un point sur lequel vous avez cliqué dans le dessin.

Distance entre deux points : Calcule la distance entre deux emplacements de points sur lesquels vous avez cliqué dans un objet.

Angle de ligne défini par deux points : Calcule l'angle de deux emplacements de points sur lesquels vous avez cliqué dans un objet.

Intersection de deux lignes définies par quatre points : Calcule l'intersection de quatre emplacements de points sur lesquels vous avez cliqué dans un objet.




Figure 51 : Calculatrice CalcRapide

7. LES TEXTES



7.1. Styles de textes




Figure 52 : Les styles de textes

Commande **STYLE**


Pour créer, modifier ou définir des styles de textes nommés (Cf.Figure 52).

Le dernier style créé devient le style courant.

La hauteur du style doit être égale à zéro. Cela permet d'affecter des hauteurs de textes différents lors de la création des textes.

On distingue les polices true type (polices windows) que vous retrouvez sous word, excel, etc. et les polices vectorielles beaucoup plus souples d'utilisation sous AutoCAD. La police de référence sur AutoCAD est la police vectorielle simplex.shx.

7.2. Notion d'annotation

Les styles de textes peuvent avoir une propriété Annotative, symbole .

Les textes sont souvent utilisés pour annoter un dessin. Ils sont dessinés avec une hauteur donnée dans l'espace objet pour que ce texte apparaisse avec une hauteur de 2mm, par exemple à l'échelle 1/50.

Par contre, si l'échelle de sortie change et devient 1/100, tous les textes deviennent trop petits : ils ont une hauteur de 1mm en sortie papier. Il faut alors multiplier toutes les hauteurs de textes par 2. Ce travail est fastidieux et AutoCAD propose d'utiliser les annotations de textes pour simplifier le travail.

A chaque style de texte peut être affecté une annotation, par exemple 1/50. Ainsi ce texte ne sera visible que pour la sortie à l'échelle 1/50 et n'apparaîtra pas pour toutes les autres échelles de sorties.

Cette notion d'annotation se retrouve pour les styles de cotes, les lignes de repères, les hachures notamment.

7.3. Textes en lignes

7.3.1. Présentation

Commande **TEXTE** ou **TEXTDYN**
Raccourci **TD** ou **T**



Exemple de texte en ligne

Figure 53 : Texte en ligne de style simplex

```
Commande: t
TEXTE
Style de texte courant: "Standard"  Hauteur de texte:  2.5000
Annotatif:  Non
Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]:
Spécifiez la hauteur <2.5000>: 1

Spécifiez l'angle de rotation du texte <0>:
```

Crée un objet texte sur une ligne (Cf. Figure 53).

Vous pouvez utiliser **TEXTE** pour entrer plusieurs lignes de texte que vous pouvez justifier, redimensionner et faire pivoter. A mesure que vous tapez du texte à l'invite « Entrez le texte », il s'affiche à l'écran. Chaque ligne de texte est un objet distinct. Pour terminer une ligne et en commencer une autre, appuyez sur **ENTREE** après avoir entré des caractères au message « Entrez le texte ». Pour terminer la commande **TEXTE**, appuyez sur **ENTREE**.

En appliquant un style au texte, vous pouvez utiliser divers motifs de caractères ou polices que vous pouvez étirer, compresser, rendre oblique, refléter ou aligner dans une colonne verticale.

Si **TEXTE** a été la dernière commande entrée et que vous appuyez sur **ENTREE** à l'invite « Spécifiez le point de départ du texte », les messages demandant la hauteur et l'angle de rotation n'apparaissent pas et le message Entrez le texte s'affiche aussitôt. Le texte est placé directement en-dessous de la ligne de texte précédente. Le point indiqué en réponse au message est mémorisé en tant que point d'insertion du texte.

7.3.2. Justification du texte en ligne




Figure 54 : Justification du texte en ligne

Les options **HG**, **MG**, **G** etc. correspondent à l'exemple ci-dessus.

Option **A** (Aligné) : la hauteur se calcule pour que le texte tienne dans le rectangle de base donnée par les 2 points.

Option **F** (Fixé) : le texte se déforme pour tenir dans le rectangle donné par les 2 points et la hauteur du texte.




Figure 55 : Texte en ligne justifié aligné ou fixé

Commande: t
 TEXTE
 Style de texte courant: "Standard" Hauteur de texte: 1.0000
 Annotatif: Non
 Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]: J
 Entrez une option
 [Aligne/Fixé/Centre/Milieu/Droite/HG/HC/HD/MG/MC/MD/BG/BC/BD]: F
 Spécifiez la première extrémité de la ligne de base du texte:
 Spécifiez la deuxième extrémité de la ligne de base du texte:
 Spécifiez la hauteur <1.0000>:

7.3.3. Caractères spéciaux

fromage et dessert
 35±0.2
 37.2° le matin
 Ø25

- %%u active et désactive le soulignement
- %%p active le signe plus ou moins
- %%d active le signe degré
- %%c active le signe diamètre

7.3.4. Rechercher et remplacer



Commande **RECHERCHER**

Vous pouvez rechercher et remplacer une chaîne de caractère et la remplacer par une autre dans tout ou partie du dessin, y compris dans les attributs de blocs.


7.3.5. Vérification orthographique



Commande **ORTHOGRAPHE**

Raccourci **OH**

Commande: oh
 ORTHOGRAPHE
 Choix des objets: 1 trouvé(s)
 Choix des objets:



7.3.6. Modification d'un texte en ligne



Commande **DDEDIT**

Raccourci **ED**

Modification de la chaîne de caractères. Un double clic sur le texte déclenche la commande **DDEDIT** (Cf. Figure 56)

texte à éditer

Figure 56 : Edition de texte en ligne

Il est également possible de modifier la hauteur d'un texte et sa justification par **ECHELLETEXTE** et **JUSTIFIE TEXTE**, respectivement



La fenêtre des propriétés **Ctrl+1** permet également d'accéder à ces commandes d'éditations.

7.4. Textes en paragraphes, multitextes

7.4.1. Présentation

Commande **MTEXT** ou **TEXTMULT**

Raccourci **TX** ou **TT**



Le texte en
paragraphe est
positionné dans
un cadre non
imprimable

Figure 57 : Apparence d'un texte en paragraphe





Figure 58 : Editeur de texte en paragraphe

TEXTMULT permet de créer des paragraphes qui s'insèrent dans des contours de texte non imprimés. Les contours du texte définissent la largeur du paragraphe. Vous pouvez également spécifier la justification, le style, la hauteur, la rotation, la largeur, la couleur, l'espacement et d'autres attributs du texte au moyen de la commande **TEXTMULT**. Chaque objet texte multiligne (textmult) est un objet unique, quel que soit le nombre de lignes qu'il comporte. Les contours du texte, bien que n'étant ni tracés, ni imprimés, ni affichés, font partie intégrante du cadre de l'objet.

L'éditeur de texte multiligne apparaît lorsqu'on souhaite modifier le paragraphe, avec soit double clic sur le paragraphe, soit appel de la commande DDEDIT.

7.4.2. Justification du paragraphe

Huit justifications du paragraphe sont possibles :




Figure 59 : Illustration des justifications de textes

Le texte est justifié dans le rectangle désigné en fonction de la justification retenue et d'un point de justification parmi neuf sur le rectangle.

7.4.3. Caractères spéciaux





Figure 60 : Caractères spéciaux de textes

Un clic sur le bouton  permet d'accéder à la bibliothèque de symboles (Cf. Figure 61) .





Figure 61 : Bibliothèque de symboles

7.4.4. Champs

a) Création de champs



Un clic sur cette icône permet d'accéder à la rubrique Insérer un champ.

Les champs contiennent des valeurs ou des hyperliens qui peuvent être mis à jour et que vous sélectionnez dans une liste.




Figure 62 : Exemple de champs : nom et chemin de fichier

Vous pouvez insérer un champ qui contient le nom du fichier et son chemin d'accès dans l'ordinateur (Cf. Figure 62).

Dans la catégorie de champ objet, vous pouvez afficher l'aire d'une polyligne, son périmètre, etc.




Figure 63 : Exemple de champs : surface d'une polyligne

b) Mise à jour des champs

La commande **METTREAJOURCHAMP** permet de mettre à jour les champs.

```

Commande: METTREAJOURCHAMP
Choix des objets: tout
76 trouvé(s)
Choix des objets:
3 champ(s) trouvé(s)
3 champ(s) mis à jour
  
```

Par défaut, les champs sont mis à jour conformément aux indications de **Outils>Options>Préférences utilisateurs>Paramètres de mise à jour des champs...**




Figure 64 : Mise à jour des champs

8. LES HACHURES

8.1. Création des hachures

Commande **FHACH**

Raccourci **FH**



La commande **FHACH** remplit une zone fermée ou les objets sélectionnés avec un motif de hachures.

La commande **FHACH** définit d'abord les contours de la zone à hachurer soit en calculant un contour de région ou de polyligne à partir d'un point donné d'une zone fermée, soit en se servant des objets sélectionnés comme contours. Elle remplit ensuite les contours avec un motif de hachures ou une couleur uniforme ou dégradée.

FHACH crée des hachures associatives qui sont mises à jour quand leurs contours sont modifiés, ou des hachures non associatives, indépendantes des contours.

Les hachures sont de trois types :

8.1.1. Défini par l'utilisateur




Figure 65 : Hachures définies par l'utilisateur

La commande **FHACH** en hachures « défini par l'utilisateur » crée un motif de lignes en fonction du type de ligne courant de votre dessin. Vous pouvez gérer l'angle et l'espacement des lignes d'un motif utilisateur. **C'est le type le plus classique, et le moins coûteux en taille mémoire.**

8.1.2. Prédéfini

Ce type de hachures désigne un motif AutoCAD prédéfini. Ces motifs sont stockés dans le fichier acadiso.pat sur répertoire Support. Vous pouvez contrôler l'angle et l'échelle de n'importe quel motif prédéfini.




Figure 66 : Hachures prédéfinies




Figure 67 : Les hachures prédéfinies

8.1.3. Personnalisation

Ce type de hachures désigne un motif défini dans un fichier PAT personnalisé que vous avez ajouté au chemin de recherche AutoCAD. (Pour utiliser les motifs du fichier acadiso.pat fournis, choisissez Prédéfini.) Vous pouvez gérer l'angle et l'échelle des motifs personnalisés.

8.2. Option avancée

8.2.1. Style de détection des îlots




Figure 68 : Détection d'îlots

Le style de détection d'îlots spécifie la méthode appliquée pour hachurer les objets situés à l'intérieur du contour le plus externe (Cf. Figure 68). En l'absence de contours internes, choisir un style de détection d'îlots est sans effet. Étant donné que vous pouvez définir un jeu de contours précis, il est souvent préférable d'utiliser le style Normal.

8.2.2. Type d'objets

Vous pouvez créer au contour de votre zone fermée une Polyligne ou une région et obtenir ainsi, par exemple, la surface de la zone hachurée. Depuis la version 2006 d'AutoCAD, la surface des hachures est disponible dans la fenêtre des propriétés.

8.2.3. Tolérance d'espace

Vous pouvez désormais hachurer une zone même si celle-ci n'est pas parfaitement fermée. Il suffit d'indiquer la taille maximale des espaces dans le champ Tolérance d'espace. Tous les espaces inférieurs ou égaux à la valeur que vous avez spécifiée sont ignorés et le contour est traité comme s'il était fermé.

Variable système **HPGAPTOL**.

8.3. Gradient

Vous pouvez spécifier un remplissage qui applique une transition progressive entre les nuances les plus sombres et les teintes les plus claires d'une couleur. C'est l'option une couleur. Avec l'option deux couleurs, vous spécifiez un remplissage utilisant une transition progressive entre deux couleurs (Cf. Figure 69).

Neuf motifs fixes de gradient sont disponibles. Le motif de balayage peut être, notamment, linéaire, sphérique ou parabolique.

Centré spécifie une configuration de gradient symétrique. Si cette option n'est pas activée, le remplissage gradient est déplacé vers le haut et vers la gauche, comme si une source de lumière était placée à gauche de l'objet.




Figure 69 : Hachures gradient

8.4. Modifier des hachures existantes



Commande **EDITHACH**

Vous pouvez modifier des hachures existantes par la commande **EDITHACH** ou par un double-clic sur celles-ci.

Attention, des hachures non-associatives ne peuvent pas être rendues associatives.

8.5. Remarques

Les hachures passent toujours par l'origine du SCU. Le résultat d'un hachurage peut surprendre si les hachures sont réalisées loin de l'origine du SCU. C'est pourquoi il est possible de spécifier l'origine des hachures (Cf. Figure 70) dans la boîte de dialogue Editer les hachures.




Figure 70 : Changement d'origine des hachures

La visibilité des hachures est (au même titre que l'épaisseur des objets polyligne) contrôlée par la variable système **FILLMODE** et la commande **REPLIR**.

Il n'y a aucun intérêt à décomposer des hachures.

Les hachures non-associatives peuvent être réalisées à la ligne de commande par **-HACHURES**


Commande: **-HACHURES**

Motif de hachures courant: **ANGLE**

Spécifiez le point interne ou [Propriétés/Sélectionner les objets/dEssiner contour/supprimer Contours/Avancé/ordre de Tracé/Origine/ANnotatif]: **P**

Entrez un nom de motif ou [?/Solid/Utilisateur] <ANGLE>: **U**

Spécifiez l'angle des lignes de hachures <30>:
Spécifiez l'espacement entre les lignes <1.0000>:
Double hachures? [Oui/Non] <N>:
Motif de hachures courant: _USER
Spécifiez le point interne ou [Propriétés/Sélectionner les
objets/dEssiner
contour/supprimer Contours/Avancé/ordre de Tracé/Origine/ANnotatif]:
Choisit
tout...
Sélection des éléments visibles...
Analyse des données sélectionnées...
Analyse des îlots intérieurs...
Motif de hachures courant: _USER
Spécifiez le point interne ou [Propriétés/Sélectionner les
objets/dEssiner
contour/supprimer Contours/Avancé/ordre de Tracé/Origine/ANnotatif]



Le remplissage d'un contour polygonal par une couleur uniforme peut être réalisé par la commande SOLIDE.

9. LES PROPRIETES DES OBJETS



Figure 71 : Boîte de dialogue Propriétés des objets

Les objets graphiques ont des propriétés géométriques, qui dépendent du type d'objet et des propriétés d'aspect comme la couleur, le type de ligne ou l'épaisseur. De plus les objets sont répartis dans des calques.

9.1. La couleur

255 couleurs de l'index sont possibles pour un objet plus deux couleurs logiques (DuCalque ou DuBloc).




Figure 72 : Sélectionner la couleur

Les sept couleurs de base : rouge jaune vert cyan bleu magenta et blanc sont numérotées respectivement de 1 à 7.

1	2	3	4	5	6	7
Rouge	Jaune	Vert	Cyan	Bleu	Magenta	Blanc

Figure 73 : Tableau de correspondance des couleurs

9.2. Le type de ligne




Figure 74 : Les types de lignes

Les types de ligne nécessaires durant la session graphique sont à charger depuis le fichier acadiso.lin, ce fichier contient un certain nombre de types de ligne et deux types de ligne logiques ducalque et dubloc. Il est convenable de prendre 0.25 comme valeur du facteur d'échelle globale de représentation des types de ligne pour obtenir une longueur de 8mm des tirets longs du trait d'axes en sortie papier (Cf. Figure 75).




Figure 75 : Longueur du long trait mixte fin

9.3. L'épaisseur




Figure 76 : Épaisseur de lignes

L'épaisseur des lignes du dessin est à choisir dans la liste disponible. Aux différentes épaisseurs, on ajoute deux épaisseurs logiques ducalque et dubloc et une épaisseur par défaut, elle même, par défaut, choisie à 0.25.

9.4. Le calque

Commande **CALQUE**

Raccourci **PL**




Figure 77 : Barre d'outils Calques ou Tableau de bord

La propriété de calque est la plus importante des propriétés d'objets (Cf. Figure 77). Les calques sont l'équivalent des feuilles transparentes utilisées pour le dessin sur papier. Les calques constituent l'outil d'organisation principal dans les logiciels de DAO : ils servent à regrouper des informations par fonction et à définir le type de ligne, la couleur et l'épaisseur des objets qui le constitue.

Un calque peut contenir des objets graphiques qui définissent un aspect particulier de l'ensemble du dessin. Exemple : le calque **SANITAIRES** contient tous les objets qui définissent l'équipement sanitaire d'un niveau.

A condition que les propriétés des objets soient « DuCalque », vous pouvez globalement contrôler visibilité, traçage, style de tracé, couleur, type de ligne, épaisseur de tous les objets du calque.

Un calque a un nom, il peut être visible ou non, gelé ou libéré (les objets des calques gelés n'ont pas d'image), verrouillé ou non (les objets des calques verrouillés sont protégés en édition).

On choisit dans l'ensemble des calques le calque courant (ne peut être gelé) qui reçoit les créations d'objets.

Les calques **0** et **Defpoints** sont des calques du système.

9.4.1. Le gestionnaire de calques




Figure 78 : Gestionnaire de calques

Les calques sont classés par ordre alphabétique et peuvent être regroupés par caractéristique communes (filtre de propriétés) ou pas (filtre de groupes).

9.4.1. Le gestionnaire des états de calques



Il est également possible d'enregistrer un état de calque représentant une situation de gel, d'activité, de couleur etc. de tous les calques et de rappeler cet état de calque à tout moment. Par exemple, pour calculer rapidement des surfaces en cliquant à l'intérieur d'une zone, il faut éteindre les calques portes, fenêtres, textes, etc... et activer les calques seuils et rendre le calque surface courant. Cette opération peut être rendue très rapide en utilisant les états de calques.




Figure 79 : Gestionnaire des états de calques




Figure 80 : Détail des icônes du gestionnaire de calques

9.4.2. Contrôle rapide des calques




Figure 81 : Contrôle rapide des calques

Les principales caractéristiques des calques sont accessibles sans avoir à ouvrir le gestionnaire de calque mais simplement en déroulant la liste des calques. Par exemple, en cliquant sur l'ampoule du calque Arch_Section_Handrail, puis en cliquant hors de la zone déroulante, vous le désactivez.

9.4.3. Retrouver le précédent calque courant



Le système maintient une liste des différents calques successivement rendus courants.

9.4.4. Rendre courant le calque d'un objet



Pour éviter de passer par la case gestion rapide, ou lorsqu'on ne connaît pas le nom du calque de l'objet.

9.4.5. Accès aux propriétés des objets



Vous avez accès aux propriétés des objets par la commande **PROPRIETES** ou double clic sur un objet ou **CTRL+1**.

Exemple : propriétés d'un cercle.





Figure 82 : Propriétés des objets

On peut utiliser cette case de dialogue pour sélectionner des objets selon des critères de propriétés communes



Vous pouvez par exemple sélectionner parmi tous les objets du dessin tous les textes, tous les traits d'axes, tous les cercles de rayon 25, etc.

9.4.6. Copier les propriétés d'un objet



Commande **COPIERPROP** ou **CORRESPROP**

Copier les propriétés d'un objet pour les affecter à une sélection. Vous pouvez contrôler les propriétés à transférer en utilisant l'option **Paramètres**.




Figure 83 : Paramètres des propriétés

10. LES BLOCS ET ÉLÉMENTS DE BIBLIOTHÈQUE

10.1. Les blocs

10.1.1. Définition

Un bloc est un ensemble d'objets regroupés en un objet composé. L'objet composé a un nom : le nom du bloc et un point de base d'insertion. Lorsque le bloc est créé, il peut être insérer dans le dessin avec un facteur d'échelle en X et Y et un angle de rotation, entre autres.

10.1.2. Intérêts

L'insertion du bloc dans le dessin s'appelle une occurrence de bloc ou une référence de bloc. Si une référence de bloc est présente plusieurs fois dans le dessin, le simple fait de changer le bloc originel provoque le changement de toutes les occurrences. C'est ainsi que toutes les baignoires d'un projet peuvent être modifiées en douches ou que des arbres peuvent tous changer d'apparence si une autre essence a été choisie.

Le deuxième intérêt évident dans l'usage des blocs est qu'il n'est plus nécessaire de redessiner l'objet à chaque fois. Une simple copie de l'occurrence (ou une insertion) suffit.

Le troisième intérêt réside dans l'exploitation de vos dessins, notamment pour compter le nombre de portes de votre projet, le nombre de fenêtres, de volets roulant, etc... Si ces objets sont des occurrences de blocs, il sera très facile de les compter. Exemple avec la commande BCOUNT :

```
Choix des objets: tout
76 trouvé(s)
Commande: bcount
Initialisation..._.select
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets: 1 trouvé(s), 1 au total
1 n'était pas dans l'espace courant.
Choix des objets:
Commande: _.undo Paramètres courants: Auto = Inactivé, Contrôle = Tous,
Associer = Oui
Entrez le nombre d'opérations à annuler ou
[Auto/Contrôle/Début/Fin/Marque/Retour] <1>: 1 (Expression Lisp)
Commande: Press Enter to select all or...
Choix des objets: tout
320 trouvé(s)
```

Choix des objets:

```
Block.....Count
-----
baignoire.....1
wc.....1
tv.....3
pp90.....1
f90.....4
vr90.....4
vr224.....2
pf90.....2
vasque.....2
DOUCHE.....1
evier.....1
p80.....5
```

Enfin, il est possible d'exporter vers Excel des données alphanumériques attachées à un bloc, c'est ce qu'on appelle les attributs. Voir plus loin.

10.1.3. Création du bloc

Commande **BLOC**

Raccourci **B**



Ouvre la boîte de dialogue Insérer un hyperlien, que vous pouvez utiliser pour associer un hyperlien à la définition de bloc.




Figure 84 : Création de blocs

10.1.4. Insertion du bloc

Commande **INSERER**

Raccourci **I**




Figure 85 : Insérer un bloc

10.1.5. Décomposer un bloc

Commande **DECOMPOS**



La commande DECOMPOS supprime un niveau de groupement à la fois. Si un bloc contient une polyligne ou un bloc imbriqué, sa décomposition exposera la polyligne ou le bloc, qui devront ensuite être décomposés pour permettre l'exposition de leurs objets.

Les blocs ayant des échelles X, Y et Z homogènes sont décomposés en objets. Les blocs dont l'échelle X, Y et Z n'est pas homogène peuvent être décomposés en produisant des objets inattendus.

Si vous décomposez un bloc contenant des attributs, AutoCAD supprime les valeurs de ces derniers et réaffiche les définitions correspondantes.

10.1.6. Renommer un bloc

Commande **RENOMMER**

Raccourci **RO**




Figure 86 : Commande Renommer

Il est possible par cette boîte de dialogue de renommer des calques, d'ajouter un préfixe, un suffixe, etc. Par exemple Ancien nom * sélectionne tous les calques et Nouveau Nom 1.* rajoute la chaîne de caractère "1." devant tous les calques (Cf. Figure 87).




Figure 87 : Insérer un préfixe aux noms de calques

10.2. Élément de bibliothèque : le wbloc

10.2.1. Définition

Un wbloc est un fichier dessin .dwg avec un point de base d'insertion particulier. Tout fichier dessin .dwg peut être insérer comme bloc dans un autre dessin. Vous pouvez apporter des modifications à un élément de bibliothèque en ouvrant simplement ce fichier.

10.2.2. Création d'un wbloc

Commande **WBLOC**

Raccourci **W**




Figure 88 : Création d'un fichier bloc

10.2.3. Mise à jour d'un dessin

Vous pouvez mettre à jour toutes les insertions d'un bloc modifié en insérant à nouveau le fichier et en répondant oui au message suivant (Cf. Figure 89).




Figure 89 : Mise à jour de toutes les références de blocs

10.2.4. AutoCAD Design Center



Commande **ADCENTER**

Raccourci **ADC** ou **Ctrl+2**

Vous pouvez utiliser l'explorateur de dessin ADCENTER pour insérer les blocs de ce dessin par glisser-lâcher dans n'importe quel autre dessin.




Figure 90 : AutoCAD Design Center

Vous pouvez également importer des calques, des présentations, des styles de cotes, de textes, etc. par ce même procédé de piquer-glisser-lâcher.

10.2.5. Les attributs d'un bloc

Commande **ATTDEF**

Raccourci **AT**

Un attribut est un texte variable associé à un bloc. L'attribut est affecté à chaque insertion du bloc. Les attributs peuvent, par exemple, servir à étiqueter certains objets comme un cartouche ou une nomenclature. Ces informations texte peuvent être visibles ou invisibles, mises à jour, et extraites du dessin sous forme de fichier de métré.




Figure 91 : Les attributs de blocs

Mode Invisible : Indique que les valeurs d'attribut ne sont ni affichées ni imprimées lors de l'insertion du bloc. ATTECRAN sur actif peut forcer la visibilité.

Mode Constant : Affecte aux attributs une valeur fixe pour les insertions de bloc. L'invite n'est même pas posée.

Mode Vérifié : Invite à vérifier la valeur des attributs lors de l'insertion du bloc. Pas grande utilité.

Mode Prédéfini : Rétablit la valeur par défaut de l'attribut lors de l'insertion d'un bloc contenant un attribut prédéfini. Il est toujours possible a posteriori de modifier cette valeur par l'éditeur d'attribut.

Mode Verrouiller la position : Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc. Lorsqu'il est déverrouillé, l'attribut peut être déplacé par rapport au reste du bloc l'aide des poignées d'édition. Les attributs multilignes peuvent être redimensionnés.

Mode Lignes multiples : Indique que la valeur d'attribut peut contenir plusieurs lignes de texte. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez spécifier une largeur de contour pour l'attribut.

Avant la création du bloc, les étiquettes apparaissent. Les attributs (valeur d'une étiquette) seront demandés au moment de l'insertion du bloc.

Pour modifier la valeur d'un attribut, commandes DDATTE ou ATTEDIT (Cf. Figure 92).

Il est également possible de modifier la couleur, la taille, etc. de chaque attribut par l'éditeur d'attribut étendu : double cliquez sur le bloc qui possède au moins un attribut ou **DDEDIT** et **EATTEDIT** (Cf. Figure 93)




Figure 92 : Editeur d'attribut simplifié ATTEDIT




Figure 93 : Editeur d'attribut étendu EATTEDIT

11. COMPLEMENTS

11.1. Modification d'une polyligne

Commande **PEDIT**

Raccourci **PE**



Pour modifier une polyligne.

Si l'objet sélectionné est un arc ou une ligne, le système vous propose de transformer cet objet en polyligne.

Commande: `pedit`

Sélectionnez la polyligne ou [Multiple]:

Entrez une option

[Close/Joindre/Largeur/Modif-sommet/Lissage/sPline/Retrouver/Typeligne gén/annuler]:

Option **Ouvrir** ou **Clore** selon que la polyligne est fermée ou ouverte

Option **J** pour ajouter des lignes ou des arcs.

Option **E** pour modifier globalement la largeur de la polyligne.

Option **M** pour modifier les sommets de la polyligne comme :

Ajouter un sommet ;

Modifier la condition de tangente au sommet en cas de lissage ;

Retirer un sommet ;

Couper entre deux sommets ;

Déplacer un sommet ;

Modifier l'épaisseur au sommet.

Option **L** pour lisser la polyligne avec des arcs de cercle.

Option **P** pour lisser la polyligne en une spline.

Option **R** pour retrouver la forme avant lissage.

Option **T** pour mettre en évidence le type de ligne le long de la polyligne, sans particulièrement mettre en évidence les sommets, ou inversement.

Option **U** pour annuler une modification.

11.2. Objet région

Commande **REGION**

Raccourci **REG**



Les régions sont des zones planes (surfaces) créées à partir de formes fermées ou de boucles. Les polygones, lignes et courbes fermées sont des sélections autorisées. Les courbes comprennent les arcs circulaires, les cercles, les arcs elliptiques, les ellipses et les splines.

Comme la polyligne, la **REGION** possède une aire et un périmètre, mais en plus des propriétés mécaniques (centre de gravité, éléments d'inertie).

L'intérêt des régions, c'est la possibilité d'obtenir rapidement des zones composées à partir de régions simples et de réaliser des opérations booléennes sur ces régions (Cf. Figure 94).

Barre d'outils édition de solides :

Union

Soustraction

Intersection

A partir de 3
régions simples






Figure 94 : Opérations booléennes

11.3. Aligner des objets sur d'autres

Commande **ALIGN**

En une seule commande, vous réalisez un déplacement, une rotation et une mise à l'échelle.

La commande **ALIGN** permet de déplacer, de faire pivoter ou de mettre des objets à l'échelle pour les aligner sur d'autres objets. Ajoutez des points de départ aux objets que vous voulez aligner et des points d'arrivée à ceux sur lesquels vous voulez aligner les objets source. Vous pouvez utiliser un maximum de trois paires de points de départ et d'arrivée pour aligner un objet.

```

Commande: align
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le premier point source:
Spécifiez le premier point d'arrivée:
Spécifiez le deuxième point source:
Spécifiez le deuxième point d'arrivée:
Spécifiez le troisième point source ou <continuer>:
Mettre les objets à l'échelle des points d'alignement ? [Oui/Non] <N>:
  
```




Figure 95 : Commande aligner

11.4. Auto édition

Lorsqu'on sélectionne un objet, il apparaît en inverse vidéo (pointillés) et ses poignées (points caractéristiques) s'allument (en bleu par défaut).

Si maintenant on sélectionne une poignée allumée elle change de couleur (rouge par défaut), celle-ci devient point de base pour une transformation géométrique.

Les transformations d'objets à partir des poignées sont **ETIRER**, **DEPLACER**, **MIROIR**, **ROTATION**, **ECHELLE** (voir le menu contextuel ou barre espace).

Si la touche **SHIFT** est maintenue, vous obtenez une copie de la sélection.




Figure 96 : Autoédition

Certains objets comme les arcs ont davantage de poignées (Cf. Figure 97). Les triangles aux extrémités de l'arc permettent de modifier la longueur de l'arc en mode dynamique. Le triangle au milieu de l'arc permet d'effectuer une échelle (commande AutoCAD **EH**) ou plus exactement une homothétie de centre le centre de l'arc.




Figure 97 : Poignées d'arc

11.5. Les tableaux



11.5.1. Création d'un tableau

Commande **TABLEAU**

Raccourci **TB**

Un tableau est un objet contenant des données organisées en rangées et en colonnes. Lorsque vous créez un objet tableau, vous créez d'abord un tableau vide, puis ajoutez du contenu aux cellules qui le composent.

Cette commande permet d'insérer un tableau vide dans le dessin (Cf. Figure 98).

Un tableau est défini par son style et son type d'insertion. Le type d'insertion permet de spécifier :

- un point d'insertion connaissant le nombre de colonnes et leur largeur et le nombre de lignes et leur hauteur ou
- une fenêtre connaissant la largeur de colonne et la hauteur d'une ligne. Le nombre de lignes et de colonnes dépendent de la taille de la fenêtre et des paramètres de colonne et de rangée.





Figure 98 : Commande tableau

RECAPITULATIF DES TREILLIS SOUDES en FeE500				
Repérage	Dimensions (m)	nombre	Poids Unit.(kg)	Poids total (kg)
ST10	240x480	4	21.53	81
ST20	240x600	3	35.81	96
ST30	240x600	3	46.46	128
ST50	240x600	17	75.84	1307
TOTAL DES T.S.				1612

Figure 99 : Exemple de tableau

11.5.2. Styles de tableaux

Commande **STYLETABLEAU**



Définit un nouveau style de tableau ou modifie un style de tableau existant. La boîte de dialogue Nouveau style de tableau s'affiche lorsque vous cliquez sur Nouveau dans la boîte de dialogue Style de tableau et spécifié un nom dans la boîte de dialogue Créer un nouveau style de tableau. La boîte de dialogue Modifier le style de tableau permet de modifier le style d'un tableau existant. Les options sont identiques dans les deux boîtes de dialogue.




Figure 100 : Styles de tableaux

Chaque boîte de dialogue présente trois onglets : Général, Texte et Bordures. Les options de chaque onglet définissent l'aspect général des cellules de données, des en-têtes de colonnes ou du titre du tableau.




Figure 101 : Les paramètres de style du tableau

11.5.3. Modification d'une cellule d'un tableau

Il suffit de cliquer dans une cellule pour la sélectionner (Cf. Figure 102). Les poignées apparaissent au milieu des bordures de la cellule. Cliquez à l'intérieur d'une autre cellule pour déplacer la sélection vers cette dernière. Faites glisser les poignées d'une cellule pour l'élargir ou la rétrécir ainsi que sa colonne ou rangée.

Pour sélectionner plusieurs cellules, cliquez et faites glisser la souris sur celles-ci. Il vous est également possible d'appuyer sur la touche MAJ, puis de cliquer dans une autre cellule pour sélectionner ces deux cellules, ainsi que celles qui les séparent.




Figure 102 : Modification de la cellule d'un tableau

Après avoir sélectionné une cellule, cliquez avec le bouton droit de la souris et utilisez les options du menu contextuel qui s'affiche pour insérer ou supprimer des colonnes et des rangées, combiner des cellules adjacentes ou procéder à d'autres modifications.

11.5.4. Utilisation des poignées d'un tableau

Chaque poignée a un sens bien spécifique (Cf. Figure 103).




Figure 103 : Poignées des tableaux

11.5.5. Exemple d'utilisation

Une des utilisations possible d'un tableau est de consigner dans ses cellules les noms des blocs rencontrés avec leur nombre d'insertions à l'écran. Cela permet de compter rapidement le nombre de blocs portes, de volets roulants etc... Cette table peut être mise à jour dès qu'une des insertions de bloc est enlevée ou rajoutée. C'est ce que nous allons voir maintenant.

Le plan d'architecte ci-dessous comprend beaucoup d'insertion de blocs, appelées également occurrence ou référence de bloc (Cf. Figure 104).




Figure 104 : Plan d'architecte

La commande BCOUNT nous affiche à la ligne de commande :

```
Block.....Count
-----
f80.....1
vr80.....1
f60.....1
baignoire.....1
wc.....1
tv.....3
pp90.....1
f90.....4
vr90.....4
vr224.....2
pf90.....2
vasque.....2
douche.....1
evier.....1
surface.....11
p80.....5
p80e.....3
```

Il est possible d'exporter ces informations par la commande EXTRACTDONNEES :

L'assistant extraction de données présente huit volets dont voici le premier et le cinquième (Cf. Figure 105):




Figure 105 : Assistant extraction de données

Le dernier volet propose d'insérer le tableau dans le dessin courant :




Figure 106 : Insertion du tableau de données dans le dessin courant

Bien entendu, ces données sont liées au dessin. Si une baignoire est ajoutée dans la chambre 1 (Cf. Figure 107) :




Figure 107 : Insertion d'une baignoire supplémentaire

Un enregistrement du dessin (avec DXEVAL à 14) ouvre la boîte de dialogue suivante :




Figure 108 : Mise à jour de la table d'extraction de données

Cliquer sur Tout mettre à jour et la table se met à jour : le nombre 2 apparait dans la table.

11.5.6. Perspectives

Il est également possible d'affecter des champs dans les cellules des tableaux, d'appliquer des formules mathématiques sur un ensemble de cellules tout comme Excel. Ainsi, les mètres de surfaces deviennent possibles. Par exemple, chaque cellule renvoie la valeur de l'aire polygone relative à la surface d'une pièce et le total des surfaces est calculé instantanément. Les perspectives sont multiples.

12. PRÉSENTATION DES DESSINS

12.1. Introduction

12.1.1. Espace objet, espace papier ou présentation, tracé

AutoCAD met à votre disposition deux environnements de travail parallèles représentés par les onglets Objet et Présentation.

L'espace Objet, est dédié à la modélisation du dessin. Dans cet espace illimité, vous concevez à l'échelle 1, dessinez, hachurez, cotez..., vous utilisez une unité appropriée. L'espace objet, est une épure, une maquette.

Une présentation est un espace reproduisant une feuille de papier de format limité et offrant une configuration de tracé prévisible. Vous pouvez y créer et y positionner des fenêtres, ajouter un cartouche ou d'autres objets et éléments de géométrie.

Chaque présentation figure une feuille de dessin pouvant afficher une ou plusieurs vues du modèle à des échelles différentes.

Lorsque vous avez terminé un dessin, vous avez le choix entre plusieurs types d'impression. Vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer dans un fichier qui pourra être utilisé dans une autre application. Dans les deux cas, vous sélectionnez les paramètres de tracé.

12.1.2. Procédure

En règle générale, vous suivez la procédure ci-dessous :

1. Création d'un dessin dans l'onglet Objet.
2. Configuration d'un périphérique de tracé.
3. Définition de la mise en page de la présentation (format de papier, aire de tracé, échelle du tracé et orientation du dessin)
4. Création d'un onglet Présentation.
5. Insertion d'un cartouche dans la présentation (sauf si vous utilisez un dessin gabarit comportant déjà un cartouche).
6. Création de fenêtres de présentation et positionnement dans la présentation.
7. Définition de l'échelle des fenêtres de présentation.
8. Au besoin, annotation ou création d'un élément de géométrie dans la présentation.
9. Tracé de la présentation





Figure 109 : Dessin créé dans l'espace objet

12.2. Présentations de l'espace papier

12.2.1. Gestionnaire des mises en page

Commande **MISENPAGE**



Clic droit sur l'onglet de présentation

Indique la mise en page de la présentation ou de la feuille de dessin courante. Vous pouvez également créer des mises en page nommées, modifier des mises en page existantes, ou importer des mises en page à partir d'autres dessins.




Figure 110 : Gestionnaire des mises en page

Les présentations auxquelles est appliquée une mise en page nommée sont placées entre astérisques et la mise en page nommée est placée entre parenthèses ; par exemple, *Présentation 1 (Echelle système à ajuster)*. Vous pouvez cliquer deux fois sur l'une des mises en page de cette liste pour la définir comme mise en page courante de la présentation courante.

Modifier ou Nouveau conduit à la boîte de dialogue Mise en page.




Figure 111 : Mise en page

Une table de style est un fichier .ctb (dépendants des couleurs) ou .stb (tracés nommés) qui attribue les plumes, pour un imprimante laser (N&B) choisir la table monochrome.ctb sous peine de dégradé de gris en sortie.

Vous pouvez aussi donner un nom à cette configuration de tracé, par exemple ma_config.ctb.

Vous pouvez demander à ne pas afficher cette case de dialogue lors de la création d'une nouvelle présentation.

L'affichage des styles de tracé sur les présentations est possible.

Vous pouvez aussi mettre les épaisseurs de ligne à l'échelle en fonction de l'échelle du tracé. Cette option permet d'indiquer l'épaisseur des lignes des objets tracés indépendamment de l'échelle du tracé.

12.2.2. Création d'un onglet présentation

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans un onglet Présentation pour afficher un menu contextuel présentant des options qui vous permettent d'effectuer diverses opérations :

- Créer une nouvelle présentation
- Importer une présentation issue d'un dessin gabarit
- Supprimer une présentation
- Renommer une présentation
- Modifier l'ordre des onglets Présentation
- Sélectionner toutes les présentations
- Basculer dans l'espace Objet
- Ouvrir le gestionnaire des mises en page
- Tracer une présentation





Figure 112 : L'espace papier

Avec les présentations, vous utiliserez deux calques (au moins) destinés à l'organisation de vos présentations.

- Le calque **PAPIER** qui recevra, les cadres, cartouches, titres, objets graphiques spécifiques de la présentation etc....
- Le calque **FENETRES** (interdit d'impression) qui recevra les fenêtres de chaque présentation.

12.2.3. Insertion d'un cartouche dans la présentation

Un cartouche est un bloc avec attributs, ici il est inséré en bas à droite du format, dans le **calque papier et dans l'espace papier** (le cartouche est en général indépendant de l'échelle de sortie) (Cf. Figure 113). Ses attributs prédéfinis ne sont pas encore mis à jour. Le cadre est également tracé dans ce calque.

Dessiné par XXX	Vérifié par XXX	Approuvé par – date XXX – 00/00/00	Nom de fichier XXX	Date 00/00/00	Echelle 1:1
XXX			XXX		
			X	Edition 0	Feuille No. 1/1

Figure 113 : Insertion du cartouche dans l'espace papier

12.2.4. Création de fenêtres de présentation et positionnement dans la présentation

Lorsque vous créez une présentation, vous pouvez ajouter des fenêtres de présentation, qui fonctionnent comme des fenêtres (des baies) donnant sur l'espace objet (Cf. Figure 114).




Figure 114 : Création de fenêtres de présentations

Création de deux fenêtres dans le calque fenêtres pour cette présentation :




Figure 115 : Création de deux fenêtres dans l'espace papier

Commande: -fenetres

Spécifiez le coin de la fenêtre ou

[Actif/Inactif/Zonegraph/Tracombr/Verrou/Objet/Polygonal/Restaurer/Calque /2/3/4] <Zonegraph>:

Spécifiez le coin opposé: Régénération du modèle..

Si vous souhaitez une seule fenêtre dans la présentation, choisissez l'option **Z** (par défaut, une validation suffit)

Double-cliquez en dehors d'une fenêtre pour être dans l'espace papier ou **EP**.

Double-cliquez dans une fenêtre pour être dans l'espace objet à travers cette fenêtre ou **EO**.

Cliquez dans une fenêtre pour changer de fenêtre active.

Changer le centre de la vue, en utilisant le PAN (bouton central)

Lorsque deux fenêtres sont l'une sur l'autre, la seule façon de basculer de l'une à l'autre est le Ctrl R

12.2.5. Définition de l'échelle des fenêtres de présentation

C'est dans l'espace objet de la fenêtre que vous utiliserez le facteur de **ZOOM XP**, pour définir l'échelle de la fenêtre.

Ce facteur de zoom tient compte à la fois de l'échelle de sortie souhaitée et de l'unité utilisée.

Exemple : vous souhaitez lire une fenêtre à l'échelle 0.02.

Votre unité de travail est le **mm**, pas de problème, le facteur de zoom est le facteur d'échelle 0.02.

Vous écrirez **ZOOM 0.02xp** sur la ligne de commande.

Votre unité de travail est le **cm**, l'échelle 0.02 = $1/50 = 2/100$ =dessin/réalité

Soit 2mm du dessin représente 100mm de la réalité et 100mm=10cm

Le facteur de zoom est $2/10 = 0.2$

Vous écrirez **ZOOM 0.2XP** sur la ligne de commande

Votre unité de travail est le **m** : $0.02 = 2/100$

2mm du dessin représente 100mm de la réalité soit 0.1m

le facteur de zoom est $2/0.1 = 20$

Vous écrirez **ZOOM 20XP** sur la ligne de commande




Figure 116 : Mise à l'échelle : Zoom XP

En d'autres termes, la valeur du zoom XP est égale au nombre de mm dans l'unité utilisateurs multipliée par l'échelle.

Vous trouverez également dans la littérature ce type de tableau (UU signifie unité utilisateur):

Valeur du ZOOM XP								
Echelle UU	1/1000	1/500	1/200	1/100	1/50	1/20	1/10	1
mm	0.001	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	1
cm	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1	10
dm	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	100
m	1	2	5	10	20	50	100	1000
km	1000	2000	5000	10000	20000	50000	100000	1000000

Figure 117 : Tableau d'équivalence des zoom XP

Il est également possible d'utiliser l'échelle de la fenêtre si les unités utilisateurs sont des mm (Cf. Figure 118).




Figure 118 : Echelle de la fenêtre

12.3. Annotations dans la présentation

Vous pouvez maintenant écrire dans le calque papier et dans l'espace papier les différents titres des fenêtres et l'échelle correspondante. Ces textes ont la hauteur en mm souhaitée en sortie papier. La cotation des dessins se fait dans l'espace objet de chaque fenêtre, après verrouillage de la vue.

L'interrupteur du verrouillage est accessible dans les propriétés de la fenêtre.





Figure 119 : Verrouillage de la fenêtre



Figure 120 : Verrouillage rapide

12.4. Traçage de la présentation



Commande **TRACEUR**

Commande **APERCU** ou **AP**

Il est recommandé d'afficher un aperçu du dessin tracé avant de l'envoyer à l'imprimante ou au traceur. L'aperçu permet de gagner du temps et d'économiser du papier.

Vous pouvez placer une bannière de tracé dans l'angle spécifié de chaque dessin : informations comme par exemple le nom du dessin, la date et l'heure, l'échelle du tracé, etc.

Vous pouvez sélectionner les onglets présentation à tracer et le nombre de copies.

Vous pouvez diriger la sortie vers un fichier. Par défaut, le nom du fichier est constitué du nom du dessin suivi du nom de l'onglet séparé par un tiret, avec l'extension .plt.




Figure 121 : Tracage de la présentation

12.5. Gestion des calques par fenêtre

12.5.1. Geler dans la fenêtre courante



Gel d'un calque dans la fenêtre courante

Cette fonction est disponible à partir d'un onglet de présentation seulement.

Permet de geler les calques sélectionnés dans la fenêtre de présentation courante. Vous pouvez geler ou libérer des calques dans la fenêtre courante sans altérer la visibilité des autres fenêtres. Les calques gelés sont invisibles, ils ne sont ni régénérés ni tracés. Il faut libérer un calque gelé pour qu'il soit à nouveau visible.


12.5.2. Geler dans les nouvelles fenêtres

Cette fonction est disponible à partir d'un onglet de présentation seulement.

Gèle les calques sélectionnés dans les nouvelles fenêtres de présentation. Par exemple, le gel du calque COTES dans toutes les nouvelles fenêtres restreint l'affichage des cotes de ce calque dans toutes les nouvelles fenêtres de présentation, mais n'a pas d'incidence sur ce calque dans les fenêtres existantes. Si vous créez une fenêtre dans laquelle vous désirez afficher les cotes, il suffit de libérer le calque dans la fenêtre courante.

13. LA COTATION

13.1. Les menus



Les lignes de repères ont disparu de cette barre d'outils, elles ont leur propre barre d'outils et font l'objet d'un style. Le style contrôle le format de la ligne de repère, la structure de la ligne de repère et son contenu (Figure 122) :




Figure 122 : Styles des lignes de repères

Vous pouvez ajouter des cotes au dessin en utilisant plusieurs commandes de cotation. Utilisez les styles de cote pour enregistrer les paramètres de format et faciliter la normalisation de la cotation.

13.2. Les commandes de la cotation

13.2.1. Cotation linéaire, alignée, angulaire et en coordonnées




Figure 123 : Cotations linéaires, alignées, angulaires et superposées

13.2.2. Cotation des rayons et diamètres




Figure 124 : Cotation des rayons et diamètres

13.2.3. Cotation en ligne de base




Figure 125 : Cotation en ligne de base

13.2.4. Cotation continuer




Figure 126 : Cotation continuer

13.2.5. Cotation rapide



Utilisez **COTRAP** pour créer rapidement une série de cotes. Cette commande est particulièrement utile pour créer une série de cotes de ligne de base ou continues à partir de plusieurs objets sélectionnés.

13.3. Style de cotation



Les paramètres de la cotation sont enregistrés dans un style.




Figure 127 : Styles de cotes

Modifier un style ou créer un nouveau style par Nouveau... ou Modifier...

13.3.1. Onglet lignes




Figure 128 : Lignes de cotes

Les valeurs numériques des paramètres sont exprimées en mm et destinées à être lues dans la sortie papier. Les épaisseurs des lignes d'attaches et de cotes sont de 0.13mm (trait fin).

Il est possible de donner à la ligne d'attache une longueur fixe, très pratique pour coter en obliques architecturales.




Figure 129 : Cotes en lignes d'attaches fixes

13.4. Onglet symboles et flèches




Figure 130 : Symboles et flèches de cotes

13.5. Onglet texte




Figure 131 : Texte de cote

13.6. Onglet ajuster




Figure 132 : Ajuster la cote

13.7. Onglet unités principales




Figure 133 : Unités principales de cotes

Les onglets unités alternatives et tolérances n'ont pas d'objet en Génie Civil

13.8. Cotation et espace papier

La cotation se traite pour chaque fenêtre, dans l'espace objet à travers la fenêtre et dans un calque spécifique de cotation.

Le système crée un calque particulier **Defpoints**, indestructible et non imprimable.

Ne pas oublier qu'on ne répète pas une cote. Si la même cote apparaît à des échelles différentes dans plusieurs fenêtres, la solution c'est d'utiliser les cotes annotées.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Souris trois boutons.....	3
Figure 2 : écran AutoCAD 2008.....	4
Figure 3 : barre d'outils Standard.....	5
Figure 4 : verrouiller les barre d'outils.....	5
Figure 5 : le menu déroulant	6
Figure 6 : commande depuis le menu déroulant.....	6
Figure 7 : commande depuis la barre d'outils	6
Figure 8 : ligne d'aide.....	7
Figure 9 : Menu contextuel de la commande cercle	8
Figure 10 : Aide en ligne par F1.....	8
Figure 11 : Variable système OSMODE.....	9
Figure 12 : Les différents menus contextuels.....	10
Figure 13 : Saisie dynamique	13
Figure 14 : Boîte de dialogue de saisie dynamique	14
Figure 15 : Accrochage aux objets	15
Figure 16 : Repérage polaire des paramètres de dessin	16
Figure 17 : Grille et résolution	16
Figure 18 : La commande ligne : illustration	17
Figure 19 : Le cercle	17
Figure 20 : Illustration de la commande arc.....	18
Figure 21 : Le rectangle	19
Figure 22 : Rectangle chanfreiné.....	19
Figure 23 : Rectangle avec largeur	19
Figure 24 : Le polygone.....	20
Figure 25 : La droite	20
Figure 26 : Fenêtre des propriétés. Aire et périmètre de la polyligne.....	22
Figure 27 : L'ellipse.....	22
Figure 28 : Le nuage de révision	23
Figure 29 : Les poignées	24
Figure 30 : Sélection par fenêtre de la gauche vers la droite ou capture de la droite vers la gauche.....	24
Figure 31 : Autre illustration de la sélection	25
Figure 32 : Barre d'outils Modification	26
Figure 33 : Commande copier	26
Figure 34 : Commande miroir	27
Figure 35 : Commande décaler.....	27
Figure 36 : Commande déplacer.....	28
Figure 37 : Commande rotation.....	28
Figure 38 : Commande échelle.....	29
Figure 39 : Réseau rectangulaire 2 rangées, 5 colonnes	29
Figure 40 : Réseau rectangulaire et polaire	30
Figure 41 : Commande étirer.....	30
Figure 42 : Modifier la longueur	31
Figure 43 : Commande ajuster	31
Figure 44 : Commande prolonger.....	32
Figure 45 : Commande coupure	32
Figure 46 : Commande chanfrein	33
Figure 47 : Commande raccord	34
Figure 48 : Commande décomposer	34
Figure 49 : Menus déroulants et barres d'outils	35
Figure 50 : Les renseignements	36
Figure 51 : Calculatrice CalcRapide.....	38
Figure 52 : Les styles de textes.....	39
Figure 53 : Texte en ligne de style simplex.....	40

Figure 54 : Justification du texte en ligne	40
Figure 55 : Texte en ligne justifié aligné ou fixé.....	41
Figure 56 : Edition de texte en ligne.....	42
Figure 57 : Apparence d'un texte en paragraphe	42
Figure 58 : Editeur de texte en paragraphe.....	42
Figure 59 : Illustration des justifications de textes	43
Figure 60 : Caractères spéciaux de textes	43
Figure 61 : Bibliothèque de symboles	43
Figure 62 : Exemple de champs : nom et chemin de fichier	44
Figure 63 : Exemple de champs : surface d'une polyligne	44
Figure 64 : Mise à jour des champs	45
Figure 65 : Hachures définies par l'utilisateur	46
Figure 66 : Hachures prédéfinies	47
Figure 67 : Les hachures prédéfinies	47
Figure 68 : Détection d'ilots	48
Figure 69 : Hachures gradient	49
Figure 70 : Changement d'origine des hachures.....	49
Figure 71 : Boite de dialogue Propriétés des objets.....	51
Figure 72 : Sélectionner la couleur	51
Figure 73 : Tableau de correspondance des couleurs	51
Figure 74 : Les types de lignes.....	52
Figure 75 : Longueur du long trait mixte fin.....	52
Figure 76 : Epaisseur de lignes.....	52
Figure 77 : Barre d'outils Calques ou Tableau de bord.....	53
Figure 78 : Gestionnaire de calques.....	53
Figure 79 : Gestionnaire des états de calques.....	54
Figure 80 : Détail des icônes du gestionnaire de calques.....	54
Figure 81 : Contrôle rapide des calques.....	54
Figure 82 : Propriétés des objets.....	55
Figure 83 : Paramètres des propriétés	55
Figure 84 : Création de blocs	57
Figure 85 : Insérer un bloc	57
Figure 86 : Commande Renommer.....	57
Figure 87 : Insérer un préfixe aux noms de calques	58
Figure 88 : Création d'un fichier bloc	58
Figure 89 : Mise à jour de toutes les références de blocs.....	59
Figure 90 : AutoCAD Design Center.....	59
Figure 91 : Les attributs de blocs.....	60
Figure 92 : Editeur d'attribut simplifié ATTEDIT.....	61
Figure 93 : Editeur d'attribut étendu EATTEDIT.....	61
Figure 94 : Opérations booléennes	62
Figure 95 : Commande aligner	63
Figure 96 : Autoédition	63
Figure 97 : Poignées d'arc	64
Figure 98 : Commande tableau.....	64
Figure 99 : Exemple de tableau	64
Figure 100 : Styles de tableaux	65
Figure 101 : Les paramètres de style du tableau.....	65
Figure 102 : Modification de la cellule d'un tableau.....	66
Figure 103 : Poignées des tableaux.....	66
Figure 104 : Plan d'architecte	66
Figure 105 : Assistant extraction de données	67
Figure 106 : Insertion du tableau de données dans le dessin courant	67
Figure 107 : Insertion d'une baignoire supplémentaire	68
Figure 108 : Mise à jour de la table d'extraction de données	68
Figure 109 : Dessin crée dans l'espace objet	69
Figure 110 : Gestionnaire des mises en page	70

Figure 111 : Mise en page	70
Figure 112 : L'espace papier.....	71
Figure 113 : Insertion du cartouche dans l'espace papier	72
Figure 114 : Création de fenêtres de présentations.....	72
Figure 115 : Création de deux fenêtres dans l'espace papier.....	72
Figure 116 : Mise à l'échelle : Zoom XP.....	73
Figure 117 : Tableau d'équivalence des zoom XP.....	74
Figure 118 : Echelle de la fenêtre	74
Figure 119 : Verrouillage de la fenêtre	75
Figure 120 : Verrouillage rapide	75
Figure 121 : Tracage de la présentation	76
Figure 122 : Styles des lignes de repères	77
Figure 123 : Cotations linéaires, alignées, angulaires et superposées.....	78
Figure 124 : Cotation des rayons et diamètres	78
Figure 125 : Cotation en ligne de base.....	78
Figure 126 : Cotation continuer	79
Figure 127 : Styles de cotes.....	79
Figure 128 : Lignes de cotes	80
Figure 129 : Cotes en lignes d'attaches fixes.....	80
Figure 130 : Symboles et flèches de cotes	81
Figure 131 : Texte de cote.....	81
Figure 132 : Ajuster la cote	82
Figure 133 : Unités principales de cotes	82

14. NOTES

